53036 / Deco Tweed / el.: Deco / Vital / Artic / Jasp Tweed
Str. S - M - L - XL
Deco (fv. 2303): 8 - 9 - 10 - 10 ngl á 50 g
Deco (fv. 1303): 3 - 3 - 4 - 4 ngl á 50 g

Beskrivning nr: 53036

RANDIG JUMPER MED KAPUSCHONG

Passform: Midjesvängd och lite åtsittande modell med smala ärmar.

Material: Deco Tweed, 20 % ull / 72 % akryl / 3 % viscose
Alternativ:
Deco 20 % ull / 80 % akryl
Vital 100 % ull, Jasp Tweed 40 % ull / 57 % akryl / 3 % viscose.
Var uppmärksam på alternativ kvalitet då löplängden på garnet inte alltid är densamma. Det kan också vara nödvändigt att byta grovleken på stickorna.
Storlek: S (M) L (XL)
Garnåtgång:
Deco färg 2303: 8 (9) 10 (10) nystan á 50 g
Deco färg 1303: 3 (3) 4 (4) nystan á 50 g
Tillbehör: Rest av Deco Tweed färg 2603 och färg 2503 samt rest av Deco färg 0075 till virkade blommor. Liknande kvalitet kan användas.
4 små bruna knappar.
Jumperns bröstvidd: 94 (102) 110 (118) cm
Hel längd: 57 (58) 59 (60) cm
Stickor: Jumperstickor nr 3½ och 4. Rundsticka nr 4 (60 cm), virknål nr 3½
Masktäthet: 21 m och 28 v = 10 x 10 cm
Observera: Stämmer inte masktätheten, prova med grövre eller finare stickor.

Förkortningar:
Slätst = rm på rätsidan och am på avigsidan
1 enkl int = lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över
1 ökn = ta upp länken före nästa m och sticka den vriden rät
Lm = luftmaska
Sm = smygmaska
Fm = fast maska

RANDMÖNSTER:
4 v med färg 1303 (ljus natur)
4 v med färg 2303 (mörk natur)
Upprepa dessa 8 v

BAKSTYCKE / stickas med randmönster:
Lägg upp 97 (107) 115 (123) m på stickor nr 3½ med färg 2303 och sticka 3 v resår *1 rm, 1 am* (1:a v är arb avigsida).
Byt till stickor nr 4 och fortsätt arb med slätst och RANDMÖNSTER. På 8:e v minskad det i sidsömmen således: Sticka 2 m, 2 rm tills, sticka till de sista 4 m, - 1 enkl int., sticka 2 m. Dessa int. upprepas på vart 8:e v, ytterligare 4 ggr = 87 (97) 105 (113) m kvar. När arb mäter 18 cm, ökas 1 m i var sida, på vart 8:e v, således: Sticka 2 m, 1 ökn, sticka till de sista 2 m, - 1 ökn, sticka 2 m. Upprepa dessa ökningar ytterligare 5 ggr = 99 (109) 117 (125) m på stickan. När arb mäter 37 cm, avmaskas det för ärmhål, i var sida, med 6,2 (7,2) 7,2 (8,2) m. Härefter stickas 2 m tills. i början och slutet av vartannat v – 4 (5) 6 (7) ggr = 75 (81) 87 (91) m kvar. Sticka rakt upp tills ärmhålen mäter 20 (21) 22 (23) cm. Maska av för halsen med de mittersta 27 (29) 29 (31) m och sticka var sida färdig för sig. Maska av i halssidan med ytterligare 2,1 m. Samtidigt avmaskas för axeln med 7,7,7 (7,8,8) 8,9,9 (9,9,9) m. Sticka den andra sidan spegelvänt.

FRAMSTYCKE / stickas i randmönster:
Stickas helt som bakstycket tills ärmhålen mäter 13 (14) 15 (16) cm. Maska av för halsen med de mittersta 17 (19) 19 (21) m och sticka var sida färdig för sig. Maska av i halssidan med 2 m och 6 x 1 m. När ärmhålen har samma höjd som bakstyckets, avmaskas det för axlar som på bakstycket. Sticka den andra sidan spegelvänt.

ÄRMAR /stickas enfärgat:
Lägg upp 45 (49) 53 (59) m på stickor nr 3½ och med färg 2303 och sticka 3 v resår * 1 rm, 1 am*. Byt till stickor nr 4 och fortsätt arb i slätst. När det stickats 7 v (inkl resår) ökas det 1 m på 8:e v (från arb rätsida) i var sida: Sticka 3 m, 1 ökn, sticka till de sista 3 m, 1 ökn, sticka 3 m. Upprepa ökn på vart 8:e v 13 ggr = 71 (75) 79 (85) m på stickan. När arb mäter 42 cm avmaskas det för ärmkupa, i var sida, med 6,2 (7,2) 7,2 (8,2) m = 55 (57) 61 (65) m kvar. Härefter avmaskas det på varje v från rätsidan således: Sticka 3 m, 2 rm tills, sticka rm till de sista 5 m, - 1 enkl int, 3 rm. Upprepa de här intagningarna tills det är 29 (29) 29 (31) m kvar. Maska av i var sida med 2,3,4 m. Maska av de sista 11 (11) 11 (13) m. Sticka den andra ärmen på samma sätt.

MONTERING OCH KAPUSCHONG / stickas enfärgad:
Sy axelsömmarna.
KAPUSCHONG: Börja med att markera de 5 mittersta avmaskade m på framstyckets halringning. Med rundsticka nr 4 och med färg 2303, plockas det upp 93 (97) 97 (101) m runt halskanten där det börjas och slutas på var sida om de markerade 5 m, - det plockas inte upp m över de 5 markerade m. Maskorna skall fördelas helt lika i var sida och den mittersta upplockade m skall vara mitt på bakstycket / nacken.
Markera den mittersta kapuschongmaskan med en nål eller tråd. Sticka 1:a v vridet avigt (från arb avigsida) och fortsätt härefter med slätst tills kapuschongen mäter 3 cm. På nästa v från arb rätsida ökas 1 m på var sida av den markerade mittersta m. Härefter ökas det på vart 10:e v, ytterligare 4 ggr = 103 (107) 107 (111) m på stickan. Sticka rakt upp tills kapuschongen mäter 28

(29) 29 (30) cm. Minska på var sida av den markerade mittersta m: Sticka till 2 m före den markerade m, sticka 1 enkl int, sticka den markerade mittersta m, sticka 2 m rätt tills, sticka v ut. Upprepa int på vart 4:e v ytterligare 3 ggr = 95 (99) 99 (103) m. Maska av alla m på en gång. Sy ihop kapuschongen högst upp.
Men rundsticka nr 4 och samma färg som kapuschongen, plockas det upp 133 (137) 137 (141) m runt hättans kant. Sticka 3½ cm slätst, *där det i början av de 2 första v resår läggs upp 1 ny m = 135 (139) 139 (141) m.* Maska av alla m löst.
Vik halva kanten mot avigsidan och sy till den på avigsidan, så att kanten där m är upplockade är gömd under resårkanten. Sy med delat garn så sömmen inte fyller för mycket. Sy till sist till kanten över de 5 mittersta m längs framstyckets halskant / de 5 markerade m.
Sy sid, - och ärmsömmar.
Lägg ev arb i press mellan våta handdukar. Sy i ärmarna.

VIRKADE BLOMMOR:
Det virkas 2 rosa blommor, 1 ljusblå och 1 naturfärgad blomma.
Lägg upp 4 lm och ta ihop till en ring med 1 sm. Virka 7 fm om ringen och ta ihop v med 1 sm i 1:a fm = det är nu 7 m det kan virkas i på hela v. *Virka 1 sm i nästa m, virka 4 lm, virka 1 sm tillbaka i samma m*, upprepa allt som allt 7 "bågar". Ta av garnet och fäst. Sy 3 blommor på framstycket och 1 i hättans spets. Placera 1 knapp i mitten av blomman och sy fast knappen igenom både blomma och jumper.

Design: **HJERTEGARN**

KINNA TEXTIL
Tel. 0320-184 51. Fax 0320-184 52