

NO. 212214
(Folder no. 122)



Deco Tweed



Rustik

 **HJERTE GARN**

www.hjertegarn.com

**212214 / Vidal alpaca / el. Vital / Artic / Deco/ Palino
Bommix / Bommix Bamboo / Montano / Rustik / Woolcott
ONE -SIZE
7 ngl á 50 g
Rustic 7 ngl á 25 g**

Beskrivning nr: 212214 1 (2)

PONCHO

Passform: Kort Poncho

Material: Deco Tweed, 20 % ull / 77 % akryl / 3 % viscose.

Alternativ:

Deco, 20 % ull / 80 % akryl

Vidal Alpaca, 100 % babyalpaca

Vital, 100 % ull superwash

WoolCott, 55% Lammull / 45% Bomull

Bommix, 50 % bomull / 50 % akryl

Bommix Bamboo, 70 % bambu / 30 % bomull

Var uppmärksam på garnåtgången vid alternativ kvalitet, då löplängden på garnet inte alltid är densamma. Det kan också vara nödvändigt att byta nr på stickorna.

Strl: En damstorlek

Garnåtgång: 7 nystan á 50 g

Mått: Bredd över axlar ca 32 cm / längd mitt fram och mitt bak ca 65 cm.

Stickor: Jumperstickor nr 4

Virknål: Nr 4½

Masktäthet: 20 m i slätst / 65 m i mönster efter diagrammet = 10 cm på bredden.

Observera: Stämmer inte masktätheten, prova med finare eller grövre stickor.

OBSERVERA:

Ponchon består av 2 kvadratiska och identiska stycken som sys ihop.

Lägg upp 65 m löst på jumperstickor nr 4. Sticka 1:a v rätt. På 2:a v (rätsidan) fortsätts efter diagrammet. Sticka igenom mönsterrapportens 16 v allt som allt 14 ggr = arb mäter nu ca 77 cm, när det sträckts lite / läggs i press. Det skall slutas med en hel mönsterrapport

Maska av löst i rätt från arb rätsida.

Sticka ett likadant stycke till.

MONTERING:

Fukta delarna och lägg dem i press mellan 2 handdukar där arb sträckts till ca 32 x 77 cm. Sy ihop delarna räta mot räta och efter teckningen.

Snodd: med dubbelt garn virkas en 180 cm lång snodd av 1m. Trä snodden genom den rätstickade halskanten.








Tofsar: Klipp till 2 trådar á 30 cm.

Linda garnet lodrätt om ett ca 15 x 15 stort stycke kartong – allt som allt 23 ggr. Ta av garnet. Bind

det ena 30 cm stycket garn stramt om trådarna – linda om några gånger och knyt en dubbel knut, men klipp inte av ändarna. Ta av tofsen. Där som tofsen bundits ihop, är övre delen av tofsen. Ca 1½ cm därunder lindas så det andra 30 cm stycket garn om hela tofsen några gånger, dra till ordentligt innan det knyts en dubbel knut. Trä trådarna in i tofsen. Klipp upp trådarna längs ned på tofsen, klipp till längden och sy fast tofsen på ponchon. Använd trådändarna från den översta samlingen av trådarna till att sy fast med.

HJERTEGARN

Design och mönster: Sanne Fjalland

-  = Slätstickning
-  = Kantmät
-  = 1 enkl int: lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över
-  = 2 rm tillsammans
-  = Ett omslag
-  = Lyft 1 m, 2 rm tills., dra den lyfta m över
-  = Bubbla: sticka växelvis 1 rm, 1 am i samma m tills det är 5 m på stickan. Vänd och sticka m avigt, vänd och dra m över varandra en efter en tills det igen är 1 m på stickan. Sluta med att sticka m vriden rät.



16 v upprepas

Ihopsyning

Lägg delarna med rätsidan upp och som visas på teckningen.
Sy X till X och Y till Y. Sy ihop räta mot räta.

