



1913 / Rose
Merino cotton
Deco Tweed

HJERTEGARN ♥

Since 1926

Beskrivning nr: 1913 (1/2)

Rose / Tröja med rombmönster
Design Lærke Bagger

MATERIAL: MERINO COTTON (50% ull, 50% bomull) och DECO TWEED (20% ull, 77% acryl, 3% viscose).

STORLEK: S/M (L/XL).

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca 100 (112) cm.

HEL LÄNGD: Ca 52 (62) cm.

GARNÅTGÅNG:

MERINO COTTON:

Fg A: 6 (7) n fg 100 el. 403,

Fg C: 4 (5) n fg 1090 el. 500,

Fg D: 4 (5) n fg 434 el. 1660

Deco tweed:

Fg B: 5 (6) n fg 1303 el. 6903.

STICKOR: Jumperstickor 4 mm, rundsticka och strumpstickor p 3,5 mm.

VIRKNÄL: 4 mm.

MASKTÄTHET: 22 m och 31 varv slätstickning = 10 x 10 cm.

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre eller tunnare stickor.

INFORMATION

Näverstickning är en form av patchworkstickning där rutor sammanflätas allteftersom man stickar. Det är inte så invecklat som man tror. I denna tröja stickas rutorna över 24 m i str S/M och över 28 m i str L/XL. Tröjan stickas nedifrån och upp och fram- och bakstycke är identiska. Rutorna stickas i olika färger, följ diagrammet för färg och stickvägledning. Diagrammet är lika för fram- och bakstycke samt ärmar.

Rad 1 Trekanter (startraden):

Första trekanten (halv ruta från rätsidan)

Varv 1 och 2: 2 r, vänd, 1 a, 1 r

Varv 3 och 4: 3 r, vänd, 2 a, 1 r

Varv 5 och 6: 4 r, vänd, 3 a, 1 r

Fortsätt på detta sätt med att sticka 1 rät m mer hela tiden från vänster sticka på rätsidan och på detta sätt öka maskantalet på höger sticka till det finns 24 (28) m på rätsidan på höger sticka. Den första trekanten är stickad, klipp av garnet och låt arb vila på stickan. Sticka nästa två trekanter på samma sätt men i angivna färger enl. diagrammet. Klipp av garnet efter varje trekant

Rad 2: fyrkanter (och jämna radnummer):

Fyrkanter från avigsidan (hela rutot från avigsidan)

Det ska börja och sluta med en trekant i varje sida för att tröjan ska få en rak kant.

Trekant i vänster sida (halv ruta från avigsidan):

Varv 1 och 2: 2 a, vänd, 2 r

Varv 3 och 4: Sticka avigt framifrån och bakifrån i första maskan = uttagning, 2 r tills (1 m från den "nya" trekanten och 1 m från den "gamla" trekanten), vänd, 3 r, vänd.

Varv 5 och 6: Sticka avigt framifrån och bakifrån i första m, 1 a, 2 r tills, vänd, 4 r, vänd.

Fortsätt på detta sätt med att sticka uttagningar i början av varvet och sticka ihop 1 m från den föregående raden av trekanter tillsammans med 1 m

av den nya raden av trekanter och på detta sätt öka maskantalet på höger sticka till det finns 24 (28) m på avigsidan (höger sticka) och alla maskor från den föregående raden av trekanter är sammanstickade med maskor från den nya raden med trekanter. Låt maskorna vila på höger sticka. Klipp av garnet och byt färg.

Fyrkant (hela rutor från avigsidan):

Med avigsidan av arb mot dej och med höger sticka: plocka avigt upp 24 (28) m jämnt fördelat på den sneda delen av trekanten på föregående rads trekanter eller fyrkanter. Vänd.

Varv 1 och 2: 24 (28) r, vänd, 1 r, 22 (26) a, 2 r tills (1 m från den nya fyrkanten och 1 m från den gamla trekant eller fyrkant på föregående rad). Vänd. Upprepa dessa 2 varv till alla maskorna på den föregående radens trekant eller fyrkant är sammanstickade med 1 m från den nya fyrkanten. Sista varvet är från avigsidan. Låt de 24 (28) m vila på stickan, klipp av garnet, byt färg och sticka nästa fyrkant på samma sätt. Sluta med en trekant på vänster sida.

Trekant i vänster sida (halv ruta från avigsidan):

Med avigsidan av arb mot dej och med höger sticka: Strik 24 (28) aviga maskor jämnt fördelat i den sneda sidan av den föregående radens trekant eller fyrkant. Vänd.

Varv 1 och 2: 24 (28) r, vänd, 1 r, 21 (25) a, 2 r tills (int), vänd.

Varv 3 och 4: 23 (27) r, vänd, 1 r, 20 (24) a, 2 r tills, vänd.

Varv 5 och 6: 22 (26) r, vänd, 1 r, 19 (23) a, 2 r tills, vänd.

Fortsätt på detta sätt med att sticka intagningar i slutet av varvet till det är 2 m kvar på den nya trekanten (vänster sticka och avigsidan). Sticka 2 r tills, vänd. Det finns nu 73 (85) m på stickan. Klipp av garnet och byt färg.

Rad 3 fyrkanter (och udda radnummer):

Fyrkanter från rätsidan (hela rutor från rätsidan)

Det stickas inga trekanter i sidorna. Mot rätsidan mot dej, lyft den ensamma maskan över på höger sticka. Plocka med höger sticka upp 23 (27) räta m jämnt fördelat på den sneda sidan av den föregående radens trekant eller fyrkant = 24 (28) m. Vänd.

Varv 1 och 2: 23 (27) a, 1 r, vänd, 23 (27) r, 2 r tills (1 m från den nya fyrkanten och 1 m från den "gamla" trekant eller fyrkant från föregående rad). Vänd.

Upprepa dessa två varv till alla maskor från föregående rads trekant eller fyrkant är hopstickade med maskorna från den nya fyrkanten. Sista varvet är från rätsidan. Låt de 24 (28) m vila på stickan. Klipp av garnet och byt färg. Sticka nästa 2 fyrkanter på samma sätt men med skillnad att det plockas upp 24 (28) m längs den sneda sidan.

Sista raden med trekanter.

Första trekanten (halva rutor från rätsidan)

Med r-sidan mot dej, lyft den ensamma maskan över på höger sticka. Plocka med höger sticka upp 23 (27)

Beskrivning nr: 1913 (2/2)

räta m jämnt fördelat på den sneda sidan av den föregående radens trekant eller fyrkant = 24 (28) m. Vänd.

Varv 1 och 2: 23 (27) a, 1 r, vänd, 23 (27) r, 2 r tills (1 m från den nya trekanten och 1 m från den gamla trekanten eller fyrkanten från föregående varv. Vänd.

Varv 3 och 4: 22 (26) a, 2 r tills (int), vänd, 22 (26) r, 2 r tills (1 m från den nya trekanten och 1 m från den gamla trekanten eller fyrkanten på föregående rad. Vänd.

Varv 5 och 6: 21 (25) a, 2 r tills (int), vänd, 21 (25) r, 2 r tills (1 m från den nya trekanten och 1 m från den gamla trekanten eller fyrkanten från föregående rad. Vänd.

Fortsätt på detta sätt med att sticka intagningar i slutet på varvet från avigsidan och sticka maskorna från föregående rads trekant eller fyrkant tills med m från den nya trekanten tills det endast finns 1 m på höger sicka. Klipp av garnet och byt färg. Sticka de nästa två trekanter på samma sätt. Klipp av garnet och drag igenom sista m.

BAKSTYCKE

Lägg med fg A och på stickor 4 mm upp 72 (84) m och sticka efter vägledning för rad 1, trekanter (startraden). Följ diagrammet för färgindelning. Sticka därefter rad 2 och följ vägledningen. Sticka rad 3 och följ vägledningen. Sticka rad 4 och följ vägledning för rad 2. Sticka rad 5 och följ vägledning för rad 3. Sticka rad 6 och följ vägledning för rad 2. Sticka sista raden efter vägledning efter "Sista raden med trekanter"..

FRAMSTYCKE


Sticka framstycket lika som bakstycket.

ÄRMAR

Sticka 2 ärmor lika som bakstycket.

MONTERING OCH KANTER

Fäst alla trådar. Sy axelsömmarna och låt ca 34 cm (eller önskad bredd) vara öppen för halsen. Sy i ärmarna och ärmsömmen ska vara på undersidan av ärmen. Sy ärm och sidsömmarna. Plocka med rundsticka 3,5 mm och med fg A upp ca 144 (168) m nedtill på tröjan och sticka 4 cm resår (1 vriden rät, 1 a). Maska av. Virka, med virknål 4 mm, en rad smygmaskor, med fg A, längs halskanten. Plocka med strumpstickor 3,5 mm och med fg A upp ca 72 (84) m längs nederkanten på ärmen och sticka 6 cm resår (1 vriden rät, 1 a). Maska av. Plocka upp och sticka lika på andra ärmen.



Börja här

Diagrammet används både till framstycke, rygg och ärmor

KINNA TEXTIL

Tel. 0320-184 51. Fax 0320-184 52