

Beskrivning nr: 2333 (1/2)

Gro / Hålmönstrat linne

MATERIAL: Arezzo Lin, 29 % lin/ 37 % bomull / 34 % bambu.

STORLEK: XS/S (S/M) M/L (L/XL)

MODELLENS BRÖSTVIDD: 81 (88) 93 (100) cm

HEL LÄNGD: ca 51 (52) 54 (56) cm

INFO! Topen är konstruerad som att den ska sitta tätt på kroppen så välj en stl som har ungefär samam övervidd som du själv.

GARNÅTGÅNG: 5 (5) 6 (6) n á 50 g

STICKOR:

Rundsticka 5½ mm (80 cm)

Jumperstickor 5 mm

MASKTÄTHET: 16 m och 22 varv slätstickning på stickor 5,5 mm med dubbelt garn = 10 x 10 cm. Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre eller tunnare stickor .

VIKTIGT: När arb är delat för bak- och framstycke ska det lyftas en maska i början av alla varv. Var uppmärksam på att dra åt tråden i början men även i slutet av varvet så inte maskorna blir för lösa här.

BÅLEN

Lägg upp 130 (140) 150 (160) m på rundsticka 5,5 mm och med dubbelt garn.

Sticka 6 cm resår: *1 vriden r, 1 vriden a*. Upprepa * - *.

Sticka 1 varv slätstickning.

Sticka hålmönsterbården 1 ggr på höjden.

Fortsätt rakt upp i slätstickning till arb mäter totalt 32 (32) 33 (34) cm.

Nu avmaskas för ärmhål på nästa varv:

Maska av varvets första 3 (4) 4 (5) m, sticka 58 (62) 66 (70) m, maska av de nästa 7 (8) 9 (10) m, sticka 58 (62) 66 (70) m, maska av de sista 4 (4) 5 (5) m.

Sticka var del klar för sig. Låt framstyckets maskor vila och sticka bakstycket först.

BAKSTYCKE, fortsätt i slätstickning över alla maskorna.

Varv 1 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r, 3 r tills, sticka till det finns 6 m kvar på varvet, 3 vridet räta tills, 3 r.

Varv 2 avigsidan: Lyft 1 m avigt, sticka avigt varvet ut.

Varv 3 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r, 2 r tills, sticka räta till det återstår 5 m på varvet, 1 enk int, 3 r.

Varv 4 avigsidan: Lyft 1 m avigt, sticka avigt varvet ut.

Upprepa varv 3 och 4 till det är stickat intagningar i varje sida 9 ggr och kom ihåg att lyfta 1 maska på varje varv.

Det finns nu 39 (42) 45 (48) m kvar.

Sticka rakt upp till bakstycket mäter 11(12)13(14) cm.

På nästa varv från avigsidan avmaskas de mittersta 27 (30) 33 (36) m för hals och var sida stickas klart för sig.

Låt vänster sida vila och sticka klart höger sida först.

Höger sida, 6 m

Sätt över maskorna på en jumpersticka 5 mm.

Varv 1 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r, 1 enk int, 1 r.

Varv 2 avigsidan: Lyft 1 m avigt, 3 aviga.

Varv 3 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 1 r, 1 enk int, 1 r.

Varv 4 avigsidan: Lyft 1 m rätt, 3 aviga.

Varv 5 rätsidan : Lyft 1 m rätt, 3 r.

Upprepa varv 4 och 5 till ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) cm från där maskorna är avmaskade nederst i ärmhålet, eller till stroppen har den längd som passar dej. Klipp av tråden men låt en lång bit bli kvar för sammasyning eller sammastickning av axelstropparna.

Sätt de sista 4 maskorna på en nål.

Vänster sida, 6 m

Sätt över maskorna på en jumpersticka 5 mm.

Varv 1 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r tills, 3 r.

Varv 2 avigsidan: Lyft 1 m avigt, 4 aviga.

Varv 3 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r tills, 2 r.

Varv 4 avigsidan: Lyft 1 m avigt, 3 aviga.

Varv 5 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 3 r.

Upprepa varv 4 och 5 till ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) cm från där maskorna är avmaskade nederst i ärmhålet eller till stroppen har den längd som passar dej. Klipp av tråden men låt en lång bit bli kvar för sammansyningen eller sammanstickning av axelstropparna.

Sätt de sista 4 m på en nål.

FRAMSTYCKE

Markera mitten av framstycket = efter de första 29 (31) 33 (35) m på rätsidan. Låt de sista 29 (31) 33 (35) m vila.

Sticka vidare över vänster sida av framstycket. Börja ute vid ärmhålet.

Varv 1 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r, 2 r tills, sticka till det finns 5 m före mitten kvar, 1 enk int, 3 r.

Varv 2 avigsidan: Lyft 1 m avigt, sticka aviga varvet ut.

Upprepa varv 1 och 2 till det är stickat intagningar i varje sida dvs både mot ärmhål och mot V-hal totalt 10(10)11(12) ggr.

Nu stickas inte längre intagningar mot ärmhålet utan stickas enl. följande:

Beskrivning nr: 2333 (2/2)

Nästa varv = rätsidan: Lyft 1 m rätt, sticka till det återstår 5 m, 1 enk int, 3 r.

Nästa varv = avigsidan: Lyft 1 m avigt, aviga varvet ut.

Upprepa dessa två varv med intagningar för V-hals till det finns 4 m kvar på varvet.

OBS: Den sista intagningen stickas över de 2 första maskorna på varvet från rätsidan.

Byt till jumpersticka 5 mm.

Fortsätt rakt upp över axelstroppen som beskrivet för bakstycket till ärmhålet mäter 19(20)21(22) cm som på bakstycket.

Klipp av tråden men låt en lång bit bli kvar för sammansyning eller sammanstickning av axelstropparna.

Sätt de sista 4 m på en nål.

Höger sida av framstycket:

Börja i mitten av framstycket.

Varv 1 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r, 2 r tills, sticka till det finns 5 m kvar, 1 enk, inte, 3 r.

Varv 2 avigsidan: Lyft 1 m avigt, sticka aviga varvet ut.

Upprepa varv 1 och 2 till det är stickat intagningar i var sida, dvs ut mot ärmhålet och in mot V-hals totalt 10 (10) 11(12) ggr.

Nu stickas inte längre intagningar ut mot ärmhålet och det stickas så här:

Nästa varv, rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r, 2 r tills, sticka räta varvet ut.

Nästa varv, avigsidan: Lyft 1 m avigt, sticka aviga varvet ut.

Upprepa dessa 2 varv med intagningar för V-hals till det finns 4 m kvar.

OBS: Den sista intagningen stickas över de sista 2 m på varvet från rätsidan.

Byt till jumperstickor 5 mm.

Fortsätt rakt upp som beskrivet för axelstroppen på bakstycket till ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) cm som på bakstycket.

Klipp av tråden men låt en lång bit bli kvar för sammansyning eller sammanstickning av axelstropparna.

Sätt de sista 4 m på en nål.

MONTERING

Sy samman axelstropparna med maskstygn.

Alternativt kan axelstropparna stickas ihop genom att lägga dem rätsida mot rätsida och sticka ihop maskorna och samtidigt maska av dem.


Fäst trådarna och skölj upp topen och förl tvättanvisning på banderollen.

Låt topen torka liggande.

INFO: Omlagen i mönstret stickas med i mönstret som en vanlig maska på det efterföljande varvet.

OBS: Omlagen i mönstret stickas med i mönstret som vanliga maskor på efterföljande varv.

- Slätstickning
- Omslag
- 1 enkel intagning
- 2 r tills



Rapporten stickas 1 gång på höjden

10 m upprepas



KINNA TEXTIL

Tel. 0320-184 51. Fax 0320-184 52