

2440 / Michelle / All seasons / S-XL



HJERTEGARN 

Since 1926

Beskrivning nr: 2440 (1/2)

Michelle / Kofta med puffärm

HJERTEGARN ♥

Since 1926

MATERIAL: All Seasons (50% ull superwash, 50% bomull).

STORLEK: S (M) L (XL).

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 104 (110) 116 (122) cm.

HEL LÄNGD: Ca. 52 (53) 54 (55) cm.

GARNÅTGÅNG: 8 (8) 9 (9) n fg4220 eller 1343.

STICKOR: Rundsticka 3 och 3,5 mm (80 cm + evt. 100 cm till framkant). Strumpstickor 3 och 3,5 mm till ärmarna.

TILLBEHÖR: 6 knappor 15-18 mm.

MASKTÄTHET: 26 m och 34-35 varv i slätstickning på stickor 3,5 mm = 10 x 10 cm.

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre eller tunnare stickor.

INFO

Koftan stickas nedifrån och upp i ett stycke utan sidsömmar upp till ärmhålet där arbetet delas. Ärmarna stickas runt på strumpstickor och sys i ärmhålet och där ärmkupan rynkas till.

BÅLEN

Lägg upp 268(284)300(316) m på rundsticka 3 mm. Sticka 10 cm resår fram- och tillbaka på stickan och första varvet är avigsidan: 1 rät kantmaska, * 2 a, 2 r *. Upprepa * - * och sluta med 2 a, 1 rät kantmaska.

På de efterföljande varven stickas som maskorna visar och alla varv börjar och slutar med 1 rät kantmaska. Sista varvet stickas från avigsidan. Byt till stickor 3,5 mm och fortsätt i slätstickning och börja och sluta alla varv med 1 rät kantmaska.

Sticka till arb mäter 33 cm inkl resåren. På nästa varv från rätsidan stickas enl följande för ärmhål: Sticka 59(62)65(68) m, maska av de nästa 15(17)19(21) m, sticka 120(126)132(138) m, maska av de nästa 15(17)19(21) m, sticka de sista 59(62)65(68) m.

Låt framstyckens maskor vila medan bakstycket stickas färdigt.

BAKSTYCKE

120(126)132(138) m:

Sticka första varvet från rätsidan samtidigt som det minskas för ärmhål enl följande: Sticka 1 rät kantmaska, 2 m slätstickning, 2 r tills, sticka till det finns 5 m kvar på varvet, 1 enk intagning, 2 r, 1 rät kantmaska.

Upprepa intagningarna på vartannat varv 18(19)20(21) ggr = 84(88)92(96) m kvar.

Sticka rakt upp till ärmhålet mäter 17(18)19(20) cm.

Maska av de mittersta 36(38)40(42) m för halsen och sticka var sida klar för sig.

Maska av med 2,3 m i början av varvet mot halsidan. När ärmhålet mäter 19(20)21(22) cm maskas de resterande 19(20)21(22) m av på en gång.

Sticka andra sidan på samma sätt men spegelvänd.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

60(63)66(69) m:

Sticka första varvet från rätsidan och sticka intagningar för ärmhål i början av varvet och intagning för V-hals i slutet av varvet enl följande: 1 rät kantmaska, 2 m slätstickning, 2 r tills (= intagning för ärmhål), sticka till det återstår 5 m på varvet, 1 enk intagning (intagning för halsen), 2 m slätstickning, 1 rät kantmaska.

Upprepa intagningarna enl följande: Intagningar för ärmhål i början av varvet från rätsidan = på vartannat varv 18(19)20(21) ggr.

Intagning för V-hals i slutet av varvet från rätsidan = på vartannat varv 13 ggr. Därefter på vart 4-e varv till det totalt är stickat intagningar för V-hals 22(23)24(25) ggr.

När alla intagningar för ärmhål och V-hals är stickade återstår det 19(20)21(22) m.

Sticka till ärmhålet mäter 19(20)21(22) cm.

Maska av.

HÖGER FRAMSTYCKE

60(63)66(69) m:

Stickas som vänster men spegelvänt, dvs att intagningarna för halsen stickas i början av varvet från rätsidan och intagningar för ärmhål i slutet av varvet från rätsidan.

ÄRMAR

Lägg upp 60(64)64(68) m på strumpstickor 3 mm och sticka 10 cm resår * 2 r, 2 a *. Upprepa * - *. Byt till strumpstickor 3,5 mm och slätstickning. På första varvet regleras maskantalet till 61(63)65(67) m genom att antingen öka eller minska antalet maskor.

Beskrivning nr: 2440 (2/2)

På 3-e varvet stickas uttagningar på ärmens undersida: Sticka varvets första maska, 1 utt, sticka till det återstår 1 m på varvet, 1 utt, sticka sista maskan. Upprepa dessa uttagningar på vart 7-e (7-e)6-e(6-e) varv 16(17)18(19) ggr = 93(97)101(105) m.

Sticka till ärmen mäter totalt 43 cm. På nästa varv avmaskas för ärmhål: Maska av 7(8)9(10) m, sticka till det återstår 8(9)10(11) m, maska av de sista maskorna = 78(80)82(84) m kvar.

Nu stickas fram-och tillbaka på stickan och alla varv börjar och slutar med 1 r kantmaska.

Sticka 2 varv slätstickning.

Nu stickas intagningar för ärmkupa på nästa varv från rätsidan: Sticka 1 avig kantmaska, 2 m slätstickning, 2 r tills, sticka till det återstår 5 m 1 enk int, 2 m slätstickning, 1 avig kantmaska.

Upprepa intagningarna på vart 4-e varv 12(13)14(15) ggr.

Maska av på de nästa 4 varven med 2 X 2 m i varje sida = 46(46)46(46) m kvar.

Nästa varv från rätsidan: sticka ihop maskorna 2 och 2 varvet ut = 23 m kvar.

På nästa varv från avigsidan maskas alla maskorna av ganska löst.

Sticka andra ärmen på samma sätt.

MONTERING

Sy axelsömmarna med en fast söm så de inte sträcker sig när koftan används.

Sy i ärmarna: nåla ärmens mitt av de 23 maskorna mot axelsömmen. Sy från rätsidan och sy från axelsömmen och ner i ärmhålet på varje sida. De avmaskade 23 maskorna rynkas till och sys fast med lite längre avstånd än vad det gör i ärmhålet. När de rynkade maskorna är fastsydda sys de övriga slätt emot ärmhålet på varje sida. Sy i andra ärmen på samma sätt.

Framkant: Sätt till garnet med rundsticka 3 mm, nederst på höger framstycke. Plocka upp 27 m längs resåren, 58 m upp till första intagningen på V-halsen, 52(53)56(57) m upp till axelsömmen, 50(52)54(56) m över bakstycket, 52(53)56(57) m tills första intagningen på V-halsen, 58 m ner till resåren och till sist 27 m på resårkanten = totalt 324(328)336(340) m.

Första varvet = avigsidan: 1 rät kantmaska, sticka aviga till sista maskan, sluta med 1 r kantmaska.

Varv 2 = rätsidan: 1 rät kantmaska, * 2 r, 2 a *.

Upprepa * - * och sluta med 2 r, 1 r kantmaska.

Börja och sluta alla varv med 1 rät kantmaska och sticka övriga maskor i resår som maskorna visar.

På 3-e(3-e)5-e(5-e) varvet (rätsidan) resår stickas 6 knapphål längs höger framkant enl följande:

Sticka 1 rät kantmaska, 6 m resår, 2 aviga tills, 1 omslag, 10 m resår, 2 aviga tills, 1 omslag, *14 m resår, 2 a tills, omslag *. Upprepa *-* 3 ggr, sticka varvet ut.

På nästa varv från avigsidan stickas omslagen med i resåren igen och ska inte stickas vridna. Sticka totalt 9(9)11(11) varv resår och maska av på det sista varvet från rätsidan.

OBS: Maska av lite fastare längs de lodräta kanterna och vid övergången mellan framstycke och bakstycke.

Fäst trådarna och sy i knapparna.



Tel. 0320-184 51. info@kinnatextil.se

ALTERNATIVA KVALITÉER

30 m

Sock 4

28 m:

Trunte, Lana Cotton 212, LONGCOLORS

27 m

Alicante Cotton, Green Cotton Linen

26 m:

all seasons, New Arezzo lin, Bamboo wool, Blend, Blend Bamboo, Exclusive ALPACKA, Extrafine merino 150, Hjerter Alpaca, Hjerter Fine Highland Wool, ORGANIC 350, ORGANIC COTTON, Silk Tweed, WOOL SILK, Grönhöj Kamgarn.

22 m:

Bommix Bamboo, Cotton 100, Deco Tweed, DECO, Extrafine merino 120, MERINO COTTON, Organic TRIO, Rustic, Valencia Cotton, Vidal Alpaca, Vital, ARTIC.

20 m:

INCAWOOL, Light Mohair, Ragg-strumpegarn, SOON.

17 m

Sauce

14 m:

Borstad ull, Extrafine merino 50, Naturull.

Annat:

Alpaca 400, Kunstgarn, SILK KID MOHAIR.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ GARNFÖRBRUKNINGEN VID ALTERNATIV KVALITÉ,
då löplängden på garnet inte alltid är den samma.

Det kan också vara nödvändigt att byta stickor, så att stickfastheten blir rätt.

STICKFÖRKORTNINGAR

arb = arbetet, börj = början, vr = vridet, uppr = upprepa,
int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska, mb = mitt bak, mf = mitt fram,
mgf = med garnet framför arbetet, mgb = med garnet bakom arbetet,
omg = omgång, omv = omvänt, st = sticka, plm = placera markör, r = rät (R) = rätsida,
avsl = avslutningen, tills = tillsammans, utt = uttag, a = avig, (VR) = avigsidan.

FÖRKLARINGAR

rätstickning = rät på rätsidan och avigsidan

slätstickning = rät på rätsidan och avig på avigsidan.

omvänd slätstickning = avig på rätsidan och rät på avigsidan.

1 utt = gör ett uttag genom att ta upp länken före nästa maska och sticka den rät.

1 enk int = 1 r m lyftes av, 1 r, den lösa maskan lyftes över.

1 dbl int = 1 r lyftes av, 2 r tills, den lösa maskan lyftes över de 2 sammanstickade m.