

BARBARA SWEATER

/ 2735



TOP-DOWN

Storlekar: XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

Garn och garnförbrukning: Organic Trio, färg 5020 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 nystan
Alpacka 400, färg 1285 3 (3) 4 (4) 4 (4) 4 nystan.

Föreslagna stickor: Rundstickor 4, 80 cm och 40 cm

Stickfasthet: 21 maskor x 30 v = 10 x 10 cm på stickor 4 mm.

Om stickfastheten inte passar, prova med en tunnare eller tjockare sticka.

Mått: Tröja byst 102 (108) 114 (120) 124 (130) 136 cm

Längd exkl. halskant: 60 (62) 64 (66) 68 (70) 72 cm

Svårighet: Lätt/medel



HJERTEGARN
Since 1926



Barbara tröja

Tröjan stickas uppifrån och ner i 3-dubbel resår. Tröjan är stickad med 1 tråd av varje kvalitet.

Modellen har påsydda ärmar. Det innebär att stickningen först stickas som en väst: Bakstycket stickas först, sedan stickas framstycket och slutligen sys delarna ihop och blir till bålen, som sedan slutar i slitsarna. Till sist plockas maskor upp i ärmhålet, där ärmarna stickas runt i 3-dubbla resår tills de når önskad längd.

Modellen har en oversized passform, så du kan med fördel överväga vilka mått som passar dig bäst snarare än att titta på storlekarna.

Mönster

Bakstycke: Lägg upp 107 (113) 119 (125) 131 (137) 143 maskor. Sticka nu så här:

Varv 1 (avigsidan): Sticka 4 am * 3 rm, 3 am * upprepa från * till * tills det är 7 m kvar på varvet. 3 rm och 4 am.

Varv 2 (rätsidan): Sticka 4 rm * Sticka 3 am, 3 rm * upprepa från * till * tills det är 7 m kvar på varvet. Sticka 3 rm och 4 am.

Varv 3 (avigsidan): Sticka 4 am * 3 rm, 3 am * upprepa från * till * tills det är 7 m kvar på varvet. 3 rm och 4 am.

Upprepa varv 2 och 3 tills 22 (23) 24 (25) 26 (27) 28 cm (mätt från uppläggningskant).
Lägg nu maskorna i vila och ta av garnet.

Framstycke:

Plocka upp 25 (28) 31 (34) 34 (37) 40 m från höger sida av bakstycket (från uppläggningsvarvet). Lägg upp 57 (57) 57 (57) 63 (63) 63 nya maskor. Plocka sedan upp de yttersta 25 (28) 31 (34) 34 (37) 40 maskorna från vänstra sidan av bakstycket. (Börja med den innersta av de 25 (28) 31 (34) 34 (37) 40) (Från uppläggningsvarvet).

Varv 1 (avigsidan): Sticka 4 am * 3 rm, 3 am * upprepa från * till * tills det är 7 m kvar på stickan. 3 rm och 4 am.

Varv 2 (rätsidan): Sticka 4 rm * Sticka 3 am, 3 rm * upprepa från * till * tills det är 7 m kvar på stickan. Sticka 3 am och sticka 4 rm.

Varv 3 (avigsidan): Sticka 4 am * 3 rm, 3 am * upprepa från * till * tills det är 7 m kvar på stickan. 3 rm maskor och 4 am.

Upprepa varv 1 och 2 tills det har stickats 22 (23) 24 (25) 26 (27) 28 cm (mätt från uppläggningskanten). Avsluta med ett varv nr 2.

Ta inte av garnet.

Bålen

Samla ihop bålen:

Du har precis stickat på rätsida av framstycket (varv nr 2).

Fortsätt nu från rätsidan över bakstycket samtidigt som du följer resårmönstret**.

**Sticka resår så här: Sticka 4 m * Sticka 3 am, sticka 3 rm* upprepa från * till * tills det är 7 m kvar på stickan. Sticka 3 am och sticka 4 rm.

Sätt nu en markör och fortsätt över framstycket igen samtidigt som du följer resårmönstret**.

(I var och en av sidorna finns det 8 räta maskor bredvid varandra.)

Sticka runt i resårstickningen tills 25 (26) 27 (28) 29 (30) 31 cm stickas från under ärmhålet.

Häri från görs slitsar:

Detta innebär att kroppen är delad av 2 slitsar. Slitsarna måste vara mellan de 8 räta maskorna på varje sida (det kommer att finnas 4 räta maskor på varje sida av slitsen).

Slitsstycke fram:

Gör först slitsbiten framför (gör kantmaskor på sidorna av skåran):

Sticka i resårstickningen** upp till där den vänstra slitsen ska vara (Efter de första 4 av de 8 räta maskorna under vänster ärmhål)

**Sticka resår så här: Sticka 4 rm *Sticka 3 am, sticka 3 rm* upprepa från * till * tills det är 7 m kvar innan slitsen ska vara. Sticka 3 am och sticka 4 rm.

Låt nu bakstycket vila

Nu måste "slitsdelen fram" stickas på avigsidan. Vänd nu på arbetet.

Sticka i resårmönstret*** till den punkt där rätt slits ska vara. (Efter de första 4 av de 8 identiska maskorna (där den runda markören är)

Sticka 4 am *Sticka 3 rm, sticka 3 am* upprepa från * till * tills det är 7 m kvar.

3 rm och 4 am.

Vänd nu på arbetet.

Sticka nu fram och tillbaka så här:

Varv 1 (rätsidan): Sticka 4 m *Sticka 3 am , sticka 3 rm* upprepa från * till * tills det är 7 m kvar innan slitsen ska vara. Sticka 3 am och sticka 4 rm.

Varv 2 (avigsidan): Sticka 4 am *Sticka 3 rm, sticka 3 am* upprepa från * till * tills det är 7 m kvar innan slitsen ska vara. 3 rm och 4 am.

Upprepa varv 1 och 2 tills slitsen mäter 15 cm. Maska av.

Gör nu slitsbiten på bakstycket:

Plocka upp maskorna på en sticka.

Varv 1 (rätsida): Sticka 4 rm *Sticka 3 am , sticka 3 rm* upprepa från * till * tills det är 7 m kvar innan slitsen ska vara. Sticka 3 am och sticka 4 rm.

Varv 2 (avigsidan): Sticka 4 am *Sticka 3 rm, sticka 3 am* upprepa från * till * tills det är 7 m kvar. Sticka 3 rm och 4 am.

Upprepa sticka 1 och 2 tills slitsen mäter 15 cm.

Maska av alla maskor.

Ärmar:

Med stickor 4, 40 cm, plocka upp 2 av 3 m i ärmhålet (hoppa över var 3:e maska) = 78 maskor.

Sätt ihop till ett varv och *sticka 3 m räta, 3 aviga* - Upprepa från * till * tills du har stickat totalt 40 cm, eller önskad längd.

Maska av.

Sticka den andra ärmen på samma sätt.

Montera och tvätta:

Blocka arbetet efter tvätt så att resåren blir snygga och får rätt mått.









Posta och dela gärna ditt resultat med "*Barbara Sweater*" på Instagram och tagga @hjerte_garn

Design: Karla Dalsgaard

ALTERNATIVA KVALITÉER

30 m

Sock 4

28 m:

Trunte, Lana Cotton 212, LONGCOLORS

27 m

Alicante Cotton, Green Cotton Linen

26 m:

all seasons, New Arezzo lin, Bamboo wool, Blend, Blend Bamboo, Exclusive ALPACKA, Extrafine merino 150, Hjerte Alpaca, Hjerte Fine Highland Wool, ORGANIC 350, ORGANIC COTTON, Silk Tweed, WOOL SILK, Grönhöj Kamgarn.

22 m:

Bommix Bamboo, Cotton 100, Deco Tweed, DECO, Extrafine merino 120, MERINO COTTON, Organic TRIO, Rustic, Valencia Cotton, Vidal Alpaca, Vital, ARTIC.

20 m:

INCAWOOL, Light Mohair, Ragg-strumpegarn, SOON.

17 m

Sauce

14 m:

Borstad ull, Extrafine merino 50, Naturull.

Annat:

Alpaca 400, Kunstgarn, SILK KID MOHAIR.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ GARNFÖRBRUKNINGEN VID ALTERNATIV KVALITÉ,
då löplängden på garnet inte alltid är den samma.
Det kan också vara nödvändigt att byta stickor, så att stickfastheten blir rätt.

STICKFÖRKORTNINGAR

arb = arbetet, börj = början, vr = vridet, uppr = upprepa,
int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska, mb = mitt bak, mf = mitt fram,
mgf = med garnet framför arbetet, mgb = med garnet bakom arbetet,
omg = omgång, omv = omvänt, st = sticka, plm = placera markör, r = rät (R) = rätsida,
avsl = avslutningen, tills = tillsammans, utt = uttag, a = avig, (VR) = avigsidan.

FÖRKLARINGAR

rätstickning = rät på rätsidan och avigsidan
slätstickning = rät på rätsidan och avig på avigsidan.
omvänd slätstickning = avig på rätsidan och rät på avigsidan.
1 utt = gör ett uttag genom att ta upp länken före nästa maska och sticka den rät.
1 enk int = 1 r m lyftes av, 1 r, den lösa maskan lyftes över.
1 dbl int = 1 r lyftes av, 2 r tills, den lösa maskan lyftes över de 2 sammanstickade m.
1 v-ut=Plocka upp länken mellan maskorna med vänster sticka bakifrån, sticka maskan rät.
1 h-ut=Plocka upp länken mellan maskorna med vänstersticka framifrån, sticka maskan vriden rät.