



53565 / Naturuld + Key 24 / el.: Naturuld Tweed / Nuuk

Str. S - M - L - XL

Naturuld (fv. 514): 8 - 8 - 9 - 10 ngl á 100 g

Key 24 (fv. 160): 2 - 2 - 2 - 3 ngl á 50 g

Beskrivning nr: 53565

JACKA STICKAD PÅ TVÄREN

Passform: Ganska rymlig

Material: Naturull, 100 % ull + Key 24, 100 % polyamid
Alternativ:
Naturull tweed, 85 % ull / 11 % akryl / 4 % viscose
Line, 40 % ull / 60 % akryl
Storlek: S (M) L (XL)
Garnåtgång:
Naturull (färg 514): 8 (8) 9 (10) nystan á 100 g
Key 24 (färg 160): 2 (2) 2 (3) nystan á 50 g
Tillbehör: 3 knappar från Hjertegarn
Modellens bröstvidd: 98 (106) 114 (122) cm
Hel längd: 54 (55) 55 (56) cm
Stickor: Rundsticka nr 6½ och 7 (båda 80 cm)
Virknål: Nr 6
Masktäthet: 12 m och 16 v i slätst = 10 x 10 cm
Observera: Stämmer inte masktätheten, prova med grövre eller finare stickor.

Förkortningar:

Omvänd slätstickning: Am på rätsidan, rm på avigsidan

Ökning: Lyft länken mellan m och sticka den vriden avig.

OMVÄND SLÄTSTICKNING MED RÄNDER:

1:a, 3:e och 5:e v (= arb rätsida): Am med 1 tråd Naturull.

2:a, 4:e och 6:e v (= arb avigsida): Rm med 1 tråd Naturull.

7:e v: Am med 2 trådar Key 24

8:e v: Rm med 2 trådar Key 24

Upprepa dessa 8 v, 9 (9) 9 (10) ggr = 9 (9) 9 (10) ränder med Key 24.

Härefter fortsätts arb i omvänt slätstickning med Naturull och utan ränder.

OBSERVERA:

Jackan stickas i 2 delar, - från ärmresåren till mitt på bakstycket, där delarna sys ihop. Observera, - randmönstret längs sidsömmen vill variera i förhållande till storleken då ärm längden inte är lika och ränderna därför inte vill sluta lika längs sidsömmen!

HÖGER DEL AV JACKAN:

Lägg upp 34 (38) 38 (38) m på stickor nr 6½, till ärmresår. Sticka resår: 1 rm (km), *2rm, 2 am*, sluta med 1 rm (km). När resåren mäter 12 cm skiftas det till stickor nr 7 och det fortsätts i omvänt slätstickning med randmönster.

Storlek S: På 1:a v efter resåren ökas jämt fördelat till 36 m. Randmönstret stickas 9 (9) 9 (10) ggr varefter det fortsätts med omvänt slätstickning med Naturull. Samtidigt ökas 1 m i båda sidor innanför km på växelvis vart 8:e och 10:e v (vart 8:e v vart 6:e v (växelvis vart 4:e och 6:e v) - 4 (5) 5 (7) ggr = 44 (48) 48 (52) m. Sticka tills armen, inkl resåren, mäter 40 (39) 38 (37) cm. Nu ökas 1 m i båda sidor (innanför kanten) och på varje v från rätsidan, 5 ggr = 54 (58) 58 (62) m på stickan. Lägg upp 3 nya m i slutet av nästa 4 v = 66 (70) 70 (74) m (6 nya m i var sida!) Därefter läggs det upp 30 nya m i slutet av nästa 2 v (= sidsöm på bak- och framstycke) = 126 (130) 130 (134) m på stickan. Sticka rakt upp tills arb, från sidsömmen/de 30 nya m i var sida, mäter 17 (19) 21 (23) cm. Nu delas arb till fram- och bakstycke.

Nästa v från arb rätsida: Sätt de första 63 (65) 65 (67) m på en tråd (= framstycke) och sticka vidare över resterande 63 (65) 65 (67) m (= bakstycke).

HÖGER DEL AV BAKSTYCKET:

1 början av v stickas de 2 första m på stickan avigt tills. (halsringning). upprepas 3 ggr = 60 (62) 62 (64) m. Sticka rakt upp tills bakstycket, mätt från sidsömmen, mäter 24½ (26½) 28½ (30½). Maska av alla m löst.

VÄNSTER DEL AV JACKAN:

Stickas som högra delen tills arb delas till framstycke och bakstycke. Här stickas bakstycket över de första 63 (65) 65 (67) m och den andra halvan sätts på en tråd till vänster framstycke. Avmaskningen för halsen stickas med att sticka de sista 2 m på stickan avigt tills.

Sticka tills bakstycket mäter som den högra delen och maska av alla m löst.

MONTERING OCH FRAMKANT/KRAGE:

Sy ryggsömmen, se upp så inte sömmen stramar!

KANT LÄNGS NED PÅ JACKAN:

Från jackans rätsida och med rundsticka nr 6½ plockas m upp längs jackans nedersta kant: *Plocka upp 3 m, = 1 m mellan varje "rille" (= varv), - hoppa över 2 "riller"*, upprepa från *till*. Kanten skall vara så fast att den håller till jackan lite längs ned. Sticka 1 v rätt och därefter 1 v avigt där m samtidigt maskas av. Kanten blir i omvänt slätstickning som jackan!

FRAMKANT/KRAGE:

Sätt högra framkantens m tillbaka på rundsticka nr 7. Med rundsticka nr 6½ stickas först upp 2 m över jackans nedersta kant, sticka därefter högra framkantens m rätt där det ökas jämt fördelat med 6 m över framkantens 63 (65) 65 (67) m. Det ökas

med att lyfta länken mellan m och sticka länken vriden rät. I förlängningen härav plockas det upp 16 m längs nacken och sluta med att lägga upp 1 ny m i mitten av nacken (i slutet av v) till sömsmån = 88 (90) 90 (92) m.

Sticka resår således:

Strl S+XL: *2 rm, 2 am*.

Strl M+L: *2 rm, 2 am*, sluta med 2 am.

Sticka tills resåren mäter 15 cm och maska av alla m. Sticka vänstra framkanten på samma sätt, men spegelvänt.

Sy ihop framkanten/kragen mitt bak, - de nedersta 4-5 cm sys ihop räta mot räta och resterande cm av kragen sys ihop aviga mot aviga.

Med virknål nr 6 och längs högra framkanten virkas ett v sm längs de nedersta 24-25 cm av framkanten där det samtidigt virkas 3 lm-bågar till de 3 knapparna.

Sy 3 knappar på vänstra framstycket, mitt för luftm-bågarna i högra sidan och längs övergången mellan framstycket och resårframkanten.

Design: **HJERTEGARN**



Tel. 0320-184 51. Fax 0320-184 52