

No. 98244

(Folder no. 82)



Beskrivning nr: 98244 1 (2)

TOP MED FLÄTSTICKNING

Material: Bommix, 50 % bomull / 50 % akryl

Alternativ:

Vital, 100 % ull superwash

Vidal Alpaca, 100 % baby alpaca

Deco, 20 % ull / 80 % akryl

Deco Tweed, 20 % ull / 77 % akryl / 3 % viscose

Palino, 100 % merinoull superwash

Var uppmärksam på garnåtgången vid alternativ kvalitet då löplängden på garnet inte alltid är densamma. Det kan också vara nödvändigt att byta nr på stickorna.

Strl: 2 (4-6) 8 (10) år

Garnåtgång: 3 (3) 4 (4) nystan á 50 g (färg 2090) – beige

Modellens bröstvidd: 56 (62) 68 (74) cm

Sidsöm: 28 (32) 36 (40) cm

Stickor: Jumperstickor nr 4. Virknål nr 3

Masktäthet: 22 m x 28 v i slätst = 10 x 10 cm på stickor nr 4. Stämmer inte masktätheten, prova med grövre eller finare stickor.

Mosstickning:

1:a v: (1 rm, 1 am) v ut.

Alla följande v: Stick rm över am och am över rm.

FLÄTA:

Lägg upp 14 m på stickor nr 4 och sticka ca 57 (63) 69 (75) cm flätstickning efter diagrammet. Sluta överst i diagrammet, eller efter diagrammets 8:e v. Maska av.

ÖVERDEL:

Med stickor nr 4 och från rätsidan plockas det upp 112 (124) 136 (148) m längs det flätstickades ena sida. Nästa v (avigsidan): Maska av 5 (6) 7 (8) m, sticka 21 (23) 25 (27) m mosstickning, maska av 4 m, sticka 21 (23) 25 (27) m mosstickning, maska av resterande m. Ta av garnet. Sticka nu var överdel för sig över de vilande m. Varje överdel = 21 (23) 25 (27) m. Sticka mosstickning men minska samtidigt 1 m i var sida på vart 4:e v allt som allt 4 (4) 5 (6) ggr, därefter på vartannat v tills det är 3 m på stickan. Sticka de 3 m samman till en m, ta av garnet och trä tråden genom m. Sticka den andra överdelen på samma sätt.

BAKSTYCKE:

Med stickor nr 4 och från rätsidan plockas det upp 65 (72) 79 (86) m längs halva delen av flätans andra sida. Sticka mönster efter diagrammet. Börja från avigsidan med diagrammets 2:a v. Varvet från avigsidan

börja i diagrammets vänstra sida. Varvet från rätsidan börjar i diagrammet högra sida.

Observera att mönstret stickas på v från avigsidan. På rätsidan stickas m avigt som visas i diagrammet. Den yttersta m i båda sidor är kantm och stickas rät på alla v. Kantm är inte visad i diagrammet och hålls utanför mönstret. Sticka allt som allt 24 (28) 32 (36) cm eller till önskad längd. Maska av från arb rätsida med dubbelt garn.

FRAMSTYCKE:

Stickas som basktycket. Observera: Sörj för att bak- och framstyckets m är tätt upp mot varandra mitt på flätan, så det också ser snyggt ut, efter att sidsömmen sytts ihop.

MONTERING:

Sy sidsömmarna (inkl flätans ändar i den ena sidan). Virka 1 v fm om framstyckets överdel. Virka 1 v kräftmaskor tillbaka (kräftmaskor virkas som fm men från vänster mot höger). Maska av. Till hängslen fästs tråden i toppen av den ena överdelen. Virka 1m tills hängslet har passande längd, virka fm tillbaka.

Hängslena kan sys fast på bakstycket eller så kan de bindas om nacken.

Virka 1 v fm nederst (virka i bakre masklänken av avmaskningskanten). Sluta med 1 v kräftmaskor.

HJERTEGARN


Design: Lena Holme Samsøe



Tel. 0320-184 51. Fax 0320-184 52

Beskrivning nr: 98244 2 (2)

- ☐ = Rm på rätsidan, am på avigsidan
- ◻ = Am på rätsidan, rm på avigsidan
- ⊙ = Ett omslag
- ◼ = 2 rm tillsammans på avigsidan



- ☐ = Rm på rätsidan, am på avigsidan
- ◻ = Am på rätsidan, rm på avigsidan
- = Sätt 4 m på hjälpst framför arb, 4 rm, sticka m från hjälpst rät.
- = Sätt 4 m på hjälpst bakom arb, 4 rm. Sticka m från hjälpst rät.

Flätstickning

