


NO. 98353

(Folder no. 83)



Blend



Blend Bamboo

 **HJERTE GARN**

www.hjertegarn.com

98353 / Blend Bamboo/ el. Blend /
Hørmix / Louisiane / Iris / Mini Vital/
Alpaca-Silk/ Exclusive Alpaca
Str. S - M - L - XL
7 - 7 - 8 - 9 ngl á 50 g

Beskrivning nr: 98353 1 (2)

JUMPER MED RAGLANÄRM

Passform: Rymlig

Material: Blend Bamboo, 70 % bambu / 30 % bomull

Alternativ:

Blend, 50 % bomull / 50 % akryl

Hörmix, 80 % bomull / 20 % lin

Mini Vital, 100 % ull superwash

Alpaca Silk, 60 % alpaca, 30 % merinoull / 10 % silke

Exklusive alpaca, 100 % baby alpaca

Var uppmärksam på garnåtgången vid alternativ kvalitet då löplängen på garnen inte alltid är densamma. Det kan också vara nödvändigt att byta nr på stickorna.

Strl: S (M) L (XL)

Garnåtgång:

Blend Bamboo: vit (1000): 7 (7) 8 (9) nystan á 50 g

Blend: ljusgrön (7093): 7 (7) 8 (9) nystan á 50 g

Modellens bröstvidd: 93 (100) 107 (114) cm

Hel längd: 54 (55) 56 (57) cm

Stickor: Jumperstickor nr 2½ och 3, rundsticka nr 2½ (40 cm) och 3 (60 – 80 cm) till kragen.

Virknål: Nr 3

Masktäthet: 23 m och 39 – 40 v i mönster = 10 x 10 cm.

Observera: Stämmer inte masktätheten, prova med finare eller grövre stickor.

Förkortningar:

Omvänd slätst = am på rätsidan och rm på avigsidan

Rätst = rm på rät- och avigsidan.

Stickförkortningar:

M = maska, rm = rät maska, am = avig maska, v = varv, tills. = tillsammans, int = intagning, kantm = kantmaska.

Virkförkortningar:

Fm = fast maska, lm = luftmaska, sm = smygmaska, st = stolpe

MÖNSTER:

1:a v (rätsidan): 1 kantm rät, 1 am, *1 "viftmaska", 3 am*, upprepa från *.* och sluta med 1 "viftmaska", 1 am, 1 kantm rät.

2:a – 4:e v: omvänd slätst.

5:e v: (rätsidan): 1 kantm rät, *3 am, 1 "viftmaska"*, upprepa från *.* och sluta med 3 am, 1 kantm rät.

6:e – 8:e v: omvänd slätst.

Upprepa dessa 8 v.

Viftmaska: Stick in stickan i 3:e v under nästa maska. Dra fram tråden och lägg upp den löst på vänstra st. Sticka m rät och släpp av nästa ostickade m.

BAKSTYCKE:

Lägg upp 109 (117) 125 (133) m på jumperstickor nr 2½ och sticka 1 v resår *1 rm, 1 am*, sluta med 1 rm. Byt till jumperstickor nr 3 och sticka 4 v omvänd slätst – 1:a v omvänd slätst är arb rätsida och stickas avigt. Fortsätt härefter i **MÖNSTER**. Sticka rakt upp tills arb mäter 36 cm. På nästa v från rätsidan, avmaskas det för ärmhål i var sida och på vartannat v med 4 (5) 7 (7) m = 101 (107) 111 (119) m kvar. Sticka 2 v rakt upp. Härefter tas det in för raglan med att sticka de 2 första och de 2 sista m (innanför den rätstickade kantm i var sida) avigt tills. på varje v från rätsidan tills det är 47 (51) 51 (55) m på stickan. Maska av alla m löst på en gång.

FRAMSTYCKE:

Stickas som bakstycket tills det är 67 (71) 71 (75) m kvar efter raglanint. Maska av de mittersta 29 (33) 33 (37) m för halsen och sticka var sida färdig för sig. Maska av i halssidan med 2,1,1,1,1 m. Samtidigt fortsätter raglanint tills det är 4 m kvar. Ta av garnet – sticka m tills. 2 och 2 – dra så 1:a m över 2:a m och dra tråden genom m. Sticka den andra sidan på samma sätt men spegelvänt.

HÖGER ÄRM:

Lägg upp 77 (81) 89 (93) m på jumperstickor nr 2½ och sticka 1 v resår *1 rm, 1 am*, sluta med 1 rm. Byt till jumperstickor nr 3 och sticka 4 v omvänd slätst. Fortsätt i **MÖNSTER**. När armen mäter 2 cm, maskas det av för ärmhål i var sida med 4 (5) 7 (7) m = 69 (71) 75 (79) m kvar. Sticka 2 v rakt upp. Ta in för raglan som beskrivits för bakstycket tills det är 19 m kvar. Maska av från rätsidan med 5,6,6 m där det tas in för raglan i slutet av v ytterligare 2 ggr.

Beskrivning nr: 98353 2 (2)

VÄNSTER ÄRM:

Stickas som högra men spegelvänt dvs det maskas av från avigsidan.

MONTERING:

Sy raglansömmarna, sy sidsömmarna och den lilla sömmen i ärmen.

KRAGEN:

Med rundsticka nr 2½ plockas det upp 137 (145) 145 (153) m längs halskanten – börja mitt för vänstra raglansömmen på framstycket. Sticka 3 v runt i resår *1 vriden rät, 1 am*, sluta med 1 vriden rät. Det ligger alltså 2 rm vid sidan av varandra över vänstra raglansömmen på framstycket. När de 3 v stickats, byts till rundsticka nr 3 och kragen delas vid v början med att det stickas fram och tillbaka på rundsticka och hela tiden i resår där de räta m vrids. Den första och sista m på stickan stickas härefter rät på alla v. Sticka tills kragen mäter 9 cm och maska av löst.

Virgade kanter:

Med virknål nr 3 och från kragens invändiga sida (den sida som blir rätsida när kragen viks), fästs garnet i botten av kragens öppning. Virka *3 lm, hoppa över ett stycke så lm ligger nästan slät med kragens kant, virka 1 sm ned i kanten*, upprepa *- * där det virkas ett lika antal lm-bågar.

Nästa v: *Omkring 1:a lm-bågen virkas 2 st, 5 lm, 1 sm tillbaka i 1:a lm (= 1 picot), 2 st, 1 sm om nästa lm-båge*. Upprepa från *-* hela vägen runt.

Virka likadana kanter längs båda ärmarna

HJERTEGARN

Design och mönster: Sanne Fjalland



Tel. 0320-184 51. Fax 0320-184 52