

No. 87276

(Hæfte no. 72)



 **HJERTE GARN**
www.hjertegarn.com

**87276 / Bommix / el. Montano / Vital / Artic /
Deco / Deco Tweed / Palino**

Str. S - M - L - XL

11 - 12 - 13 - 14 nql á 50 g + 1 nql Glamour sølvqarn

Beskrivning nr: 87276 1 (2)

MOSSTICKAD JACKA MED ¾ ÄRMAR

Passform: Rymlig

Material: Bommix, 50 % bomull / 50 % akryl
Alternativ:
Deco, 20 % ull / 80 % akryl
Deco Tweed, 20 % ull / 77 % akryl / 3 % viscose
Palino, 100 % merinoull superwash
Vital, 100 % ull superwash
Strl: S (M) L (XL)
Garnåtgång: 11 (12) 13 (14) nystan á 50 g + 1 nystan Glamour silvergarn (nr 1000)
Tillbehör: 3 knappar – diameter 25-30 mm
Modellens bröstvidd: 92 (102) 113 (124) cm
Hel längd: 53 (54) 55 (56) cm
Stickor: Jumperstickor nr 3½. Rundsticka nr 3½
Masktäthet: 22 m och 30 v i mosstickning efter diagrammet = 10 x 10 cm
Observera: Stämmer inte masktätheten, prova med grövre eller finare stickor.

Förkortningar:

1 ökn = ta upp länken före nästa m och sticka den vriden.

Stickförkortningar:

M = maska, rm = rät maska, am = avig maska, v = varv tills. = tillsammans, int = intagning, ökn = ökning

Virkförkortningar:

Lm = luftmaska, fm = fast maska, sm = smygmaska

BAKSTYCKE:

Lägg upp 103 (115) 127 (139) m på jumperstickor nr 3½ och sticka efter diagrammet – observera att 1:a v i diagrammet är från arb avigsida och stickas från vänster mot höger!

När arb mäter 33 cm maskas det av för ärmhål i var sida med 4 (6) 8 (10) m = 95 (103) 111 (119) m kvar. Här efter tas det in för raglan på varje v från rätsidan således: Sticka de 2 första m rätt tills., sticka tills det återstår 2 m, sticka de sista 2 m rätt tills. Upprepa på vartannat v tills det är 33 (37) 41 (45) m kvar. Maska av de sista m.

VÄNSTER FRAMSTYCKE:

Lägg upp 59 (65) 71 (77) m på stickor nr 3½ och sticka mosstickning – observera att 1:a v i diagrammet är från arb avigsida och stickas från vänster mot höger! När arb mäter 33 cm maskas det av för ärmhål i början av v från rätsidan med 4 (6) 8 (10) m = 55 (59) 63 (67) m kvar. Sticka int för raglan i början av tills det är 34 (36) 38 (40) m

kvar. På nästa v från arb avigsida, sätts de första 15 (17) 19 (21) m på en maskhållare och det maskas samtidigt av i halssidan med 2 m och därefter med 5 x 1 m. Samtidigt fortsätter int för raglan i motsatta sidan tills det är 4 m kar. Trä till sist 1:a m över 2:a m och trä tråden genom.

HÖGER FRAMSTYCKE:

Börja med att markera för knappar på vänstra framstycket. Markera översta knappen 1 cm under m på maskhållaren. Och ytterligare 2 knappar med 10 cm's mellanrum härunder = allt som allt 3 markeringar.

Lägg upp och sticka högra framstycket som det vänstra, men spegelvänt. Avmaskning för ärmhål och raglan stickas i början av v från avigsidan.

Mitt för markeringen för knapparna på vänstra framstycket stickas knapphål på högra framstycket från arb rätsida således: Sticka 5 m mosstickning, maska av nästa 3 m, sticka mosstickning v ut. På nästa v läggs 3 nya m upp över de avmaskade.

HÖGER ÄRM:

Lägg upp 59 (61) 63 (65) m på stickor nr 3½ och sticka mosstickning. Samtidigt ökas 1 m i var sida innanför den yttersta m i var sida, - på vart 6:e v (växelvis vart 4:e och 6:e v) vart 4:e v (vart 4:e v) – allt som allt 13 (16) 19 (22) ggr = 85 (93) 101 (109) m på stickan. Sticka tills ärmen mäter 30 cm och maska så av för ärmhål i var sida med 4 (6) 8 (10) m = 77 (81) 85 (89) m. Ta in för raglan som beskrivits för bakstycket tills det är 19 m kvar. Maska av från rätsidan med 5,6,6 m där det samtidigt tas in för raglan i slutet av v ytterligare 2 ggr.

VÄNSTER ÄRM:

Stickas som högra, men spegelvänt dvs maska av ärmen från avigsidan.

MONTERING:

Sy raglansömmarna. Sy sid- och ärmsömmar.

KRAGE:

Med rundsticka nr 3 plockas det upp 145 (153) 161 (169) m längs halskanten – inkl m på maskhållare. Sticka resår – sticka fast!: 1 rm (kantm) *1 rm, 1 am*, sluta med 1 rm, 1 rm (kantm). Sticka tills kragen mäter 18 cm och maska därefter av m från arb avigsida. Se upp så att det inte maskas av för fast!

VIRKAD FRAMKANT:

Med bottenfärgen virkas 1 v fm – från arb *avigsida* och längs framkanterna men det virkas inte längs kragen!

Virka 1 fm ned mellan varje ”knot” som bildas av det mosstickade mönstret längs framkanten. Den virkade kanten skall hålla samman framkanten lite! Härefter viraks en picotkant med silvergarnet – från arb rätsida, här vikas hela vägen upp längs kragen: Fäst garnet med 1 fm, *virka 4 lm, 1 fm tillbaka i 1:a lm, hoppa över ett stycke motsvarande picotens bredd, virka 1 sm ned i framkanten*. Upprepa från *-*. Virka en motsvarande picotkant med silvergarn längs båda ärmarna.

Sy i knapparna.

Design: HJERTEGARN




-  = Rm på rätsidan, am på avigsidan
-  = Am på rätsidan, rm på avigsidan

DIAGRAM / mosstickning



KINNA TEXTIL

Tel. 0320-184 51. Fax 0320-184 52