

No. 87489

(Hæfte no. 74)



## Beskrivning nr: 87489 1 (2)

### TRÖJA MED KAPUSCHONG

**Material:** Bom-Mix, 50 % bomull / 50 % akryl.

**Alternativ:**

Vital, 100 % ull superwash.

Deco, 20 % ull / 80 % akryl.

Deco Tweed, 20 % ull / 77 % akryl / 3 % viscose.

Var uppmärksam på garnåtgången vid alternativ kvalitet då löplängden på garnet inte alltid är densamma. Det kan också vara nödvändigt att byta nr på stickorna.

**Stickor:** 2 (4) 6 (8) 10 år

**Garnåtgång:** 6 (7) 8 (9) 10 nystan á 50 g

(färg 0061) – grå

**Modellens bröstvidd:** 68 (72) 76 (80) 84 cm

**Hel längd:** 36 (40) 44 (47) 50 cm

**Stickor:** Jumperstickor nr 3½ och 4. Rundsticka (40 cm) eller strumpstickor nr 3½, virknål nr 4.

**Tillbehör:** 1 knapp

**Masktäthet:** 22 m x 28 v slätst = 10 x 10 cm på stickor nr 4. Stämmer inte masktätheten, prova med finare eller grövre stickor.

#### BAKSTYCKE:

Lägg upp 76 (80) 86 (90) 94 m på stickor nr 3½ och sticka 7 v slätst (1:a v avigt). Byt till stickor nr 4 och fortsätt med slätst med avigsidan utåt (1:a v avigt = räts). Alla mått tas härifrån! När arb mäter 22 (25) 28 (30) 32 cm, maskas det av för ärmhål i båda sidor, på vartannat v, med 3,2,1 (3,2,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1,1 = 64 (68) 72 (76) 78 m. När ärmhålen mäter 8 (9) 9 (10) 11 cm, fortsätts i resår med denna indelning (1:a v är från arb rätsida = där det stickas avigt!): Kantm rät, 0 (2) 4 (0) 1 am, sticka (2 rm, 4 am) v ut, sluta med 2 rm, 0 (2) 4 (0) 1 am, kantm rät. Fortsätt med resår som m visar, kantm stickas rät på alla v. När ärmhålen mäter 13 (14) 15 (16) 17 cm, vilar de mittersta 30 (30) 32 (32) 34 m till kapuschongen och var sida stickas färdig för sig. Maska samtidigt av för axeln på varje v från ärmhålssidan med 5,6,6 (6,6,7) 6,7,7 (7,7,8) 7,7,8 m.

#### FRAMSTYCKE:

Stickas som bakstycket tills ärmhålen mäter 4 (5) 5 (6) 6 cm. Fortsätt med resår som på bakstycket. När det stickats 3 (3) 3 (3) 4 cm resår, delas det för sprund och var sida stickas färdig för sig. Sticka först över stickans första 33 (35) 37 (39) 40 m (sett från rätsidan) och låt de övriga m vila. Fortsätt med resår som m visar men lyft 1:a m från avigsidan (dvs med tråden framför arb), så det blir en fin kant (med 2 slätst m) mot mitten. Maska av för axeln i samma höjd som på bakstycket. Låt resterande 16 (16) 17 (17) 18 m vila till kapuschongen. Sticka

därefter över de vilande m i motsatt sida och lägg upp 2 m bakom de 2 slätst m mot mitten = 33 (35) 37 (39) 40 m. Sticka som i motsatta sidan men lyft 1:a m från rätsidan (dvs med tråden bakom arb), så det blir samma kant som i motsatta sidan.

#### ÄRM:

Lägg upp 42 (44) 46 (48) 50 m på stickor nr 3½ och sticka 7 v slätst (1:a v avigt). Byt tills tickor nr 4 och fortsätt med slätst med avigsidan utåt (1:a v avigt = rätsidan). Alla mått tas härifrån!. Öka samtidigt 1 m i båda sidor (innanför 1 kantm) när arb mäter 6 cm och därefter med 3 cm's mellanrum allt som allt 6 (7) 8 (9) 10 ggr = 54 (58) 62 (66) 70 m. Sticka tills ärmen mäter 25 (29) 32 (36) 40 cm. Maska nu av 4 m i början av nästa 10 (10) 12 (12) 14 v. Maska av resterande 14 (18) 14 (18) 14 m på en gång. Sticka en likadan ärm till.

#### KAPUSCHONG:

Sy axelsömmarna. Plocka upp de vilande m med stickor nr 4 och lägg upp 4 extra m längs det lilla lodräta stycket i var sida av bakstyckets halsringning = allt som allt 70 (70) 74 (74) 78 m. Sticka resår som m visar.

Observera, strl 6 och 8 år: Sticka 5 v (istället för 4) avigt mellan de slätst m, två ggr på varje axel, därutöver passar resåren.

Observera, strl 10 år: Sticka 6 m (istället för 4) avigt mellan de slätst m en gång vid varje axel.

Därutöver passar resåren.

Alla strl: Öka 1 m på var sida av de 2 slätst m mitt bak (sett från rätsidan) på vart 4:e v allt som allt 4 (5) 5 (6) 6 ggr = 78 (80) 84 (86) 90 m. De nya m stickas med i resåren. Sticka rakt upp tills hättan mäter 17 (18) 19 (20) 21 cm. Nu minskas det från rätsidan således: \*Sticka till 2 m före den mittersta m, sticka 2 rm eller 2 am vridet tills, 2 rm, sticka 2 rm eller 2 am tills., sticka v ut. Sticka 3 v som m visar\*. Sticka från \*till\* ytterligare 1 gång. Därefter minskas det som förut men nu på varje v från rätsidan allt som allt 3 ggr. Sätt första halvan av kapuschongens m på en annan sticka. Vik kapuschongen räta mot räta och sticka 1:a m från var av de två stickorna (=den yttersta m i var sida) tillsammans, fortsätt på detta sätt v ut med att sticka ihop m två och två och maska samtidigt av. Virka ett v kräftmaskor invändigt längs kapuschongens öppning. Kräftmaskor virkas som fm, men från vänster mot höger. Börja i botten av sprundet och virka upp längs högra sidan. Det virkas i den yttersta masklänken i den yttersta av de 4 slätst m (= 2 m från kanten) och det virkas 1 kräftmaska i vartannat v på höjden. Den virkade kanten kan utslutas men den gör framkanten fastare och stabilare så att kapuschongen faller snyggare.

87489 2 (2)

**FICKA PÅ ÄRMEN:**

Lägg upp 18 (18) 20 (20) 20 m på stickor nr 3½ och sticka resår. Första v är från avigsidan och stickas: 2 (2) 0 (0) 0 rm, sticka (2 am, 4 rm) allt som allt 2 (2) 2 (3) 3 ggr, sluta med 2 am, 2 (2) 0 (0) 0 rm. Fortsätt med resår som m visar (ingen kantm) tills fickan är nästan lika hög som den är bred. Sticka ett knapphål mitt på nästa v. Knapphål: Maska av 2 m, och lägg upp nya m över de avmaskade. Sticka 1 cm resår efter knappålet. Maska av löst

**MONTERING:**

Sy axelsömmarna. Sy ärm- och sidsömmar. Sy i ärmarna. Vik det nedersta slätst v mot avigsidan och sy fast med små lätta stygn. Sy fast fickan på vänstra överarmen. Sy i en knapp vid fickan.

Design: **HJERTEGARN**

Mönster: Lene Holme Samsøe



Tel. 0320-184 51. Fax 0320-184 52