

NO. 87501

(Folder no. 75)

Tøjet venligst udlånt af Medy, Skive



87501 / Vital / St.antic / Vidal Alpaca / Deco

Str. One-size

sort 6 ngl - lilla 1 ngl

lysgrå 5 ngl - mørk lilla 1 ngl

mellemgrå 2 ngl

meleret grå 1 ngl



HJERTE GARN

www.hjertegarn.com

Beskrivning nr: 87501 1 (2)

STICKAD PONCHO

Material: Vital, 100 % ren ny ull – superwash

Alternativ:

Vidal Alpacka, 100 % Baby Alpacka

Deco Tweed, 20 % ull / 70 % akryl / 3 % viscose

Deco, 20 % ull / 80 % akryl

Palino, Bommix.

Strl: En storlek, dam

Garnåtgång:

Svart: 6 nystan (nr 199)

Ljusgrå: 5 nystan (nr 120)

Mellangrå: 2 nystan (nr 180)

Melerad grå: 1 nystan (7518)

Mörklila: 1 nystan (nr 5735)

Lila: 1 nystan (nr 5719)

Tillbehör: 1 knapp i metall

Vidd längs ned: 232 cm

Hel längd: 55 cm + fransar

Stickor: Rundsticka nr 4 (i olika längder från 100 till 40 cm)

Rundsticka nr 3½ (40 cm)

Virknål: Nr 5 – till att sätta fast fransarna med

Masktäthet: 22 m slätst och 30 v = 10 x 10 cm

Observera: Stämmer inte masktätheten, prova med grövre eller finare stickor.

Förkortningar:

1 enkl int = lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över

1 ökn = ta upp länken före nästa m och sticka den vriden rät

Stickförkortningar:

M = maska, rm = rät maska, am = avig maska, v = varv, tills. = tillsammans, int = intagning, ökn = ökning

Observera: Ponchon stickas runt – rundsticka. Det börjas nerifrån. De första 44 cm stickas med den slätstickade sidan utåt (denna sida blir, senare, avigsidan). Efter de 44 cm skall de sista 11 cm ha den slätst sidan till rätsida. Så härifrån vänds ponchon – och det stickas den andra vägen.

Arbetsvägledning:

Lägg upp 510 m på den långa rundstickan med ljusgrått (nr 120). Sticka efter diagrammet med hål. Sätt markeringstrådar mitt fram och bak, samt i var sida. Sätt 1 markeringstråd = v början = (sidsöm), sticka 126 m, sätt 1 markeringstråd, sticka 3 m = mitt bak, sätt en markeringstråd, sticka 126 m = (sidsöm), sticka 126 m, sätt en markeringstråd på var sida av nästa 3 m = mitt fram, sticka 126 m. På 2:a v minskas, mitt fram och bak således: Sticka till 2 m före de 3 markerade m – så 1 enkl int, 3 rm, 2 rm tills. Upprepa dessa int, på vartannat v, dvs det försvinner 4 m för varje nytt intagningsv. Se till att

förskjuta mönstret riktigt när det tas in – få mönstret lika ut från 2 x 3 mittenmaskor. När de 36 v stickats, fortsätts med ränder således: **Observera:** Trådarna skall ligga på den slätstickade sidan – mot dig själv, som ju blir avigsidan. *2 v mellangrå (180), 2 v mörklila (5735), 2 v gråmelerat (7518), 2 v svart (199), 2 v ljusgrå (120), 2 v lila (5719)*, upprepa från *till* tills arb mäter 43 cm.

Nu stickas resten av ponchon i svart. Vänd arb så du får den slätst sidan invändigt. Sticka så rätt = slätst, dvs du skall sticka den andra vägen runt så den slätst sidan kommer till ponchons sida med omvänt slätst. Fortsätt int som förut – mitt fram och bak. **Observera:** Sätt, samtidigt en markeringstråd på var sida av de mittersta 4 m i var sidsöm. När det stickats 3 v med svart, tas det också in på var sida av de 2 x 4 markerade m (=axlar), som mitt fram och bak – men på vart 3:e v allt som allt 11 ggr. När det är 138 m, byts till rundsticka nr 3½. Sticka 3 v avigt, 1 v rätt – här ökas det jämt fördelat till 156 m. Sticka 8 cm resår 3 rm, 3 am. Byt till rundsticka nr 4 och fortsätt med resår tills rullkragen mäter 20 cm. Masker av löst i resår.

Montering:

Pressa ponchon lätt på avigsidan med en fuktig duk över.

Broderi: Med ljusgrått (nr 120) broderas 2 små rader med korsstygn på den främre delen av ponchon. Börja 2-3 m från mitten till int över axeln. Brodera över 1 stickad m. Klipp 1 frans av de 2 lila färgerna – 40 cm långa trådar – 8 trådar av varje färg. Knyt fast fransen löst till ponchon mitt fram och klipp den rak. Sy fast knappen överst på fransen.

Klipp till fransar av svart garn – 30 cm långa – 5 trådar i varje frans. Sätt på fransarna från avigsidan av ponchon – den slätst sidan. Sätt en frans i var 7:e m. Pressa fransarna – och klipp den raka.

Design: HJERTEGARN


Mönster: Jonna Thue

KINNA TEXTIL

Tel. 0320-184 51. Fax 0320-184 52

87501 2 (2)

- = Rm
- = Ett omslag
- = 2 rm tills.



Varvets början