



NO. 98786

(Folder no. 87)

 **HJERTE GARN**

www.hjertegarn.com

98786 / Vidal alpaca / el. vital / artic / Deco

Str. S - M - L - XL

Vital bundfv. : 9 - 10 - 12 - 12 ngl á 50 g
mønsterfv.: 2 - 2 - 3 - 3

Vidal bundfv. : 8 - 9 - 10 - 11
mønsterfv.: 2 - 2 - 3 - 3

Beskrivning nr: 98786 1 (3)

TRÖJA MED STORT MÖNSTER

Passform: *Normalt rymlig och kort, med rakt isatta ¾ långa ärmarna.*

Material: Vidal Alpaca, 100 % baby alpaca s/w

Alternativ:

Vital, 100 % ull

Artic, 100 % ull

Deco, 20 % ull / 80 % acryl

Deco Tweed, 20 % ull / 77 % acryl / 3 % viscose
Var uppmärksam på garnåtgången vid alternativ kvalitet, då löplängden på garnet inte alltid är densamma. Det kan också vara nödvändigt att byta nr på stickorna.

Strl: S (M) L (XL)

Garnåtgång:

A:

Bottenfärg koksgrå 3404: 8 (9) 10 (11) nystan á 50 g

Mönsterfärg gul 3771: 2 (2) 2 (2) nystan á 50 g

B:

Bottenfärg grön 6957: 8 (9) 10 (11) nystan á 50 g

Mönsterfärg rosa 9130: 2 (2) 2 (2) nystan á 50 g

Tillbehör: 5 knappar

Tröjans bröstvidd: 102 (108) 114 (120) cm

Hel längd: 51 (52) 53 (54) cm

Stickor: Jumperstickor nr 3½ och 4. Rundsticka nr 3½ till halskant.

Masktäthet: 20 m och 26-27 v i slätst = 10 x 10 cm.

Observera: Stämmer inte masktätheten, prova med finare eller grövre stickor.

Förkortningar:

Slätst = rm på rätsidan och am på avigsidan

1 ökn = ta upp länken före nästa m och sticka den vriden rät.

Stickförkortningar:

M = maska, rm = rät maska, am = avig maska, v = varv, tills. = tillsammans, int = intagning, ökn = ökning

BAKSTYCKE:

Lägg upp 98 (104) 110 (116) m på jumperstickor nr 3½ med bottenfärgen och sticka 4 cm rätst. Byt till jumperstickor nr 4 och fortsätt i slätst där det på 1:a v slätst, ökas 1 m i var sida, innanför den yttersta kantm. Upprepa ökn när arb allt som allt mäter 14 cm och igen när arb mäter 24 cm = 104 (110) 116 (122) m på stickan. Sticka rakt upp tills arb mäter 30 cm, sista v stickas från avigsidan. Fortsätt efter diagrammet och sticka rakt upp tills arb mäter 49 (50) 51 (52) cm. Mask av de mittersta 24 (24) 26 (26) m för halsen och sticka var sida färdig för sig.

Maska av för halsen med ytterligare 2,1 m och när arb mäter 51 (52) 53 (54) cm avmaskas resterande 37 (40) 42 (45) m för axeln. Sticka den andra sidan färdig på samma sätt.

VÄNSTER FRAMSTYCKE:

Lägg upp 49 (52) 55 (58) m på jumperstickor nr 3½ med bottenfärgen och sticka 4 cm rätst. Byt till jumperstickor nr 4 och fortsätt i slätst, där det på 1:a v slätst ökas 1 m i början av v från rätsidan. Upprepa ökn ytterligare 2 ggr och i samma höjd som på bakstycket = 52 (55) 58 (61) m på stickan. Sticka rakt upp tills arb mäter 30 cm. Sista v stickas från avigsidan. Fortsätt efter diagrammet och sticka rakt upp tills arb mäter 43 (44) 45 (46) cm. Mask av för halsen i början av v från avigsidan med 9,2,1,1,1,1 (9,2,1,1,1,1) 10,2,1,1,1,1 (10,2,1,1,1,1) m. Sticka rakt upp tills arb mäter 51 (52) 53 (54) cm. Mask av resterande 37 (40) 42 (45) m för axeln.

HÖGER FRAMSTYCKE:

Stickas som vänstra, men spegelvänt.

% ÄRMAR:

Lägg upp 74 (78) 82 (86) m på jumperstickor nr 3½ med bottenfärgen och sticka 4 cm rätst. Byt till jumperstickor nr 4 och fortsätt i slätst där det på 1:a v slätst ökas 1 m i var sida, innanför den yttersta kantm. Upprepa ökn på vart 8:e v - allt som allt 11 ggr, och därefter på vart 4:e v - allt som allt 2 ggr = 100 (104) 108 (112) m på stickan. Sticka tills ärmarna mäter 38 (cm - inkl den rätstickade kantm. Mask av m löst på en gång.
Sticka den andra ärmarna på samma sätt.

MONTERING OCH KANTER:

Lägg alla delarna i press mellan fuktiga stycken. Sy axelsömmarna, sy i ärmarna och sy ärm-sidsömmarna.

Vänster framkant: Med jumperstickor nr 3½ och med bottenfärgen plockas det upp ca 88 (90) 92 (94) m längs vänstra framkanten. Sticka 1 v vridet rätt från avigsidan. Därefter 1 v avigt från rätsidan, 1 v avigt från avigsidan, 1 v rätt från rätsidan, 1 v rätt från avigsidan och till sist 1 v avigt från rätsidan där m samtidigt maskas av.

Kanten består nu av 2 avig-riller, 2 slätst v och igen 2 avig-riller. Markera för knappar längs vänster framkant – den nedersta knappens skall sitta ca 2½ cm från botten, den översta knappen skall sitta ca 1 cm över halskantens avmaskade m (= mitt i halskanten som ännu inte stickats på). Fördela de

Beskrivning nr: 98786 2 (3)

övriga 3 knapparna häremellan = allt som allt 5 knappar inkl den översta i halskanten.

Höger framkant: Stickas som vänstra, men med 4 knapphål på 3:e v (= det första av de 2 slägst v). Ett knapphål stickas med att maska av 2 m och på nästa v lägga upp 2 nya m över de avmaskade.

Halskant:

Med rundsticka nr 3½ och bottenfärgen plockas det upp ca 108 (108) 112 (112) m längs halsringningen. Sticka kant som beskrivits för vänstra framkanten, MEN glöm inte att sticka det sista knapphålet i slutet av 3:e v. Sy i knapparna och lägg igen det färdig arb i press mellan fuktiga stycken.

HJERTEGARN

Design och mönster: Sanne Fjalland



Tel. 0320-184 51. Fax 0320-184 52

Beskrivning nr: 98786 3 (3)

- = Slätstickat med bottenfärg
- = Slätstickat med mönsterfärg

OBS!: Det skall stickas 1 rät kantm – med båda färgerna, i början och slutet av arb. Dessa kantm är inte visade och är inte medräknade i diagrammet

DIAGRAM TILL BAKSTYCKE OCH FRAMSTYCKE

