

2616



MÅTT: ca 60x78 cm

GARN FÖRBRUKNING:

Färg 1: 3 nystan färg 434,

Färg 2: 2 nystan färg 100.

STICKOR: Rundsticka nr 3,5 (80 cm för själva filten +100/el.120 cm för kanten). 1 Strumpstickor nr 3.5 för I-cord-kanten.

STICKFASTHET: 26 maskor i mönster på stickor nr 3,5 = 10 cm i bredd.

KINNA TEXTIL

Tel. 0320-184 51. info@kinnatextil.se

FÖRKLARING

Lyft 1 maska avigt: Stick in den högra stickan i nästa maska på vänster sticka som om masan skulle stickas avigt, lämna garnet bakom / eller framför maskan enligt instruktionerna i beskrivningen och lyft maskan på höger sticka utan att sticka maskan.

BESKRIVNING

Lägg upp 157 maskor på rundsticka nr 3.5 med färg 1.

Stickmönster enligt beskrivningen nedan:

1:a varvet, avigsidan, sticka med färg 1: 2 rm, *1 am, 1 rm* , upprepa från *-* och avsluta med 1 rm.

2: a varvet, rätsidan, sticka med färg 2: 1 rm, * 1 am, 1 rm, 1 am, lyft nästa maska avigt med garnet bakom maskan, lämna garnet bakom maskan och lyft masken på höger sticka utan att sticka masken *, upprepa från *-* och avsluta med 1 am, 1 rm, 1am, 1 rm,

3:e varvet, avigsidan, sticka med färg 2: 2 rm, 1 am, 1 rm, *lyft nästa maska avigt garnet framför maskan, 1 rm, 1 am , 1 rm *, avsluta med 1 rm.

4:e varvet, rätsidan, sticka med färg 1: *1 rm, 1 am*, upprepa från *-* och avsluta med 1 rm.

Upprepa 1:a-4:e varvet tills arbetet mäter ca 78 cm, avsluta med 1:a varvet.

Med färg 1 maska av alla maskor direkt på nästa varv.

I-CORD KANT

Viktigt: I-CORD-kanten ska ligga slät med filtens kant, dvs kanten får varken flanera eller dra ihop kanten så mycket.

Eventuellt kan det vara nödvändigt att reglera stickstorleken eller sticka lite fler/något färre maskor upp längs kanten.

Prova en liten bit längs filtens kant innan du stickar hela kanten, så att du får en känsla för om maskantalet per 10 cm är lämpligt.

Med rundsticka nr 3,5 (100/el.120 cm) och färg 1 lägger du garnet i ett hörn.

Plocka upp ca 23 maskor längs kanten var 10:e cm – plocka upp maskorna innanför yttermaskan.

Runt de 4 hörnen, plocka upp stygnen lite tätt.

När maskorna plockas upp runt hela filtens kant läggs 3 nya maskor upp som en fortsättning på de stickade maskorna. (Dessa 3 maskor är ”utanför” arbetet)

Vänd på arbetet och sticka de första 4 maskorna (= 3 nya maskor + nästa maska) avigt enligt följande:

Med strumpsticka nr 3, sticka 1 rm, 1 am, 2am tills. Vänd på arbetet och stick nu I-Cord-kanten något fast från

rätsidan: Ta av 1:a maskan med garnet bakom arbetet, sticka 2 rm. *Lägg tillbaka 4 maskor på vänster sticka och sticka dessa 4 maskor så här: Sticka 2 rm tills, sticka 2 rm*, upprepa från *-* tills alla masker är stickade. Maska av de sista 3 maskorna i I-Cord-kanten.

EFTERBEHANDLING

Tvätta filten enligt tvättinstruktionerna på banderolen. Sträck filten för att korrigera mätningar och låt filten torka liggande.



Tel. 0320-184 51. info@kinnatextil.se

ALTERNATIVA KVALITÉER

30 m

Sock 4

28 m:

Trunte, Lana Cotton 212, LONGCOLORS

27 m

Alicante Cotton, Green Cotton Linen

26 m:

all seasons, New Arezzo lin, Bamboo wool, Blend, Blend Bamboo, Exclusive ALPACKA, Extrafine merino 150, Hjerte Alpaca, Hjerte Fine Highland Wool, ORGANIC 350, ORGANIC COTTON, Silk Tweed, WOOL SILK, Grönhöj Kamgarn.

22 m:

Bommix Bamboo, Cotton 100, Deco Tweed, DECO, Extrafine merino 120, MERINO COTTON, Organic TRIO, Rustic, Valencia Cotton, Vidal Alpaca, Vital, ARTIC.

20 m:

INCAWOOL, Light Mohair, Ragg-strumpegarn, SOON.

17 m

Sauce

14 m:

Borstad ull, Extrafine merino 50, Naturull.

Annat:

Alpaca 400, Kunstgarn, SILK KID MOHAIR.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ GARNFÖRBRUKNINGEN VID ALTERNATIV KVALITÉ,
då löplängden på garnet inte alltid är den samma.
Det kan också vara nödvändigt att byta stickor, så att stickfastheten blir rätt.

STICKFÖRKORTNINGAR

arb = arbetet, börj = början, vr = vridet, uppr = upprepa,
int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska, mb = mitt bak, mf = mitt fram,
mgf = med garnet framför arbetet, mgb = med garnet bakom arbetet,
omg = omgång, omv = omvänt, st = sticka, plm = placera markör, r = rät (R) = rätsida,
avsl = avslutningen, tills = tillsammans, utt = uttag, a = avig, (VR)= avigsidan.

FÖRKLARINGAR

rätstickning = rät på rätsidan och avigsidan
slätstickning = rät på rätsidan och avig på avigsidan.
omvänd slätstickning= avig på rätsidan och rät på avigsidan.
1 utt = gör ett uttag genom att ta upp länken före nästa maska och sticka den rät.
1 enk int = 1 r m lyftes av, 1 r, den lösa maskan lyftes över.
1 dbl int = 1 r lyftes av, 2 r tills, den lösa maskan lyftes över de 2 sammanstickade m.