

MODELL 204 FÖNSTERREMSA OCH UDDSPETS TILL GARDIN

Storlek: **Fönsterremsa:** ca 20 cm bred, **uddspets:** ca 27 cm bred vid udden.

Fönsterremsa: 1½ nystan (räcker till 70 cm, 5 rosor),

uddspets: 1½ nystan (räcker till 4 uddar) av **Jasmine** eller **Jasmine Cablé**.

Virknål: Inox eller Aero nr 2 eller 2½.

Fönsterremsa:

Lägg upp 67 lm och virka efter diagrammet med början i 4:e lm från nålen. Vänd varven med tom ruta i början av varvet med 5 lm och virka 1 st i 2:a st på föregående v. Vänd varven med kryss i början av varvet med 3 lm = 1:a st. Avsluta arbetet efter önskat antal rosor med samma kant som i början av arbetet. Pressa remsan över fuktig duk och låt torka.


Uddspets:

Lägg upp 58 lm, vänd och virka efter diagrammet med början i 11:e lm från nålen. Vänd alla v vid udden med 10 lm och virka de ökade rutorna st i de 4 sista lm på det föregående v:s 10 lm. Vid minskningarna vänder man också med 10 lm och hoppar därefter över de första 4 st. Vid den raka kanten vändes v enligt beskrivning för fönsterremsan. Avsluta arbetet efter önskat antal uddar.


Kant nertill:

Om öglorna (av de resterande 10 lm) virkas 4 st + 1 picot + 4 st (1 picot = 3 lm, 1 sm i 1:a lm). I toppen på varje udd virkas endast 1 picot mellan 2 st-grupper. Nertill mellan uddarna virkas 4 fm om lmb (av de resterande 10 lm). Pressa den färdiga uddspetsen över fuktig duk och låt torka.

Modeller: **Bitte Norman**



Börja här



Börja här

Vänd v med 10 lm.

x = 4 st, xx = 7 st, xxx = 10 st o.s.v. Tom ruta = 2 lm, hoppa över 2 m. Tomma rutor i rad = 2 lm, hoppa över 2 m, 1 st i st. Upprepa från x samma antal ggr som det finns rutor.