

NO. 100383

(Folder no. 103)



100383 / INCAWOOL/ el. Ragg Strømpegarn

Str. S - M - L - XL - XXL

Ragg.: 10 - 10 - 12 - 12 - 14 ngl á 50 g

INCA.: 5 - 5 - 6 - 6 - 7 ngl á 100 g

Hue onesize 2 ngl á 100g

 **HJERTE GARN**

www.hjertegarn.com

Beskrivning nr: 100383 1 (2)**TRÖJA OCH MÖSSA****Passform: Kort och lite rymlig tröja.**

Material: Inca-Wool, 100 % highland wool
Alternativ: Ragg strumpegarn, 70 % ull superwash / 30 % nylon

Var uppmärksam på garnåtgången vid alternativ kvalitet då löplängden på garnet inte alltid är densamma. Det kan också vara nödvändigt att byta nr på stickorna.

Strl:**Tröja:** S (M) L (XL) XXL**Mössa:** Damstrl, en storlek**Garnåtgång:****Tröja:** 5 (5) 6 (6) 7 nystan á 100 g**Mössa:** Bottenfärg 1 nystan + randfärg 1 nystan**Tillbehör:** 4 knappar**Tröjans bröstvidd:** 92 (100) 107 (114) 121 cm**Hel längd:** 45 (46) 47 (49) 51 cm**Stickor:****Tröja:** Jumperstickor nr 4½ och 5, rundsticka nr 4½ och 5, rundsticka nr 4½ (80 cm)**Mössa:** Rundsticka nr 4½ och 5½ (40 cm), strumpstickor nr 5**Virknål, till mössan:** Nr 4**Masktäthet:****Tröja:** 17 m och 24 v i mönster efter diagrammet = 10 x 10 cm**Mössa:** 16 m och 22 v i slätst på rundst = 10 x 10 cm**Observera:** Stämmer inte masktätheten, prova med finare eller grövre stickor.**Förkortningar:****Slätst** = rm på rätsidan och am på avigsidan / = rätt över alla m när det stickas runt på rundsticka.**1 ökn** = ta upp länken före nästa m och sticka den vriden.**Stickförkortningar:**

M = maska, rm = rät maska, am = avig maska, v = varv, tills. = tillsammans, int = intagning, ökn = ökning

TRÖJA:**BAKSTYCKE:**

Lägg upp 80 (84) 92 (100) 104 m på jumperstickor nr 4½ och sticka 7 v resår således: 1 kantm rät, *2 rm, 2 am*, upprepa från *.* och sluta med 2 rm, 1 kantm rät. Byt till jumperstickor nr 5 och fortsätt i mönster efter diagrammet. På 1:a v mönster, som stickas från rätsidan regleras samtidigt maskantalet med att det stickas ökn eller int, jämt fördelat till 81 (87) 93 (99) 105 m. Sticka rakt upp tills arb mäter 20 (20) 20 (22) 22 cm. Maska av för ärmhål i var

sida och i början av v med 4 (5) 7 (8) 9 m = 73 (77) 79 (83) 87 m. På nästa v från rätsidan stickas int för raglan: 1 kantm rät, 2 rm tills, sticka tills det återstår 3 m på stickan, 1 enkl int, 1 kantm rät. Upprepa int på vartannat v – allt som allt 24 (25) 26 (27) 28 int i var sida. Maska av de sista 25 (27) 29 (31) löst för halsen.

VÄNSTER FRAMSTYCKE:

Lägg upp 40 (42) 46 (50) 52 m på jumperstickor nr 4½ och sticka 7 v resår så att resåren passar ihop med sidsömmen. Det 1:a v är arb avigsida och det börjas och slutas med 1 kantm rät. Byt till jumperstickor nr 5 och fortsätt i mönster efter diagrammet, där det stickas ökn el int, jämt fördelat till 39 (43) 47 (49) 53 m på 1:a v i mönstret. Sticka rakt upp tills arb mäter 20 (20) 20 (22) 22 cm – sluta på samma ställe i mönstret som på bakstycket. Maska av för ärmhål i början av v från rätsidan med 4 (5) 7 (8) 9 m = 35 (38) 40 (41) 44 m kvar. Sticka så int för raglan som beskrivits för bakstycket tills det stickats 18 (19) 30 (21) 22 raglanint och det är 17 (19) 20 (20) 22 m kvar. I början av v från avigsidan, maskas det av för halsen med 3,2,2,1,1 (4,3,2,1,1) 5,3,2,1,1 (5,3,2,1,1) 7,3,2,1,1 m, medan raglanint fortsätter i motsatta sidan ytterligare 4 ggr, tills det är 4 m kvar. Ta av garnet – sticka m samman 2 och 2 – dra så 1:a m över 2:a m och dra tråden genom m.

HÖGER FRAMSTYCKE:

Stickas som vänstra, men spegelvänt. Maska av för ärmhål i början av v från avigsidan. Sticka raglanint i slutet av v från rätsidan och maska av för halsen i början av v från rätsidan.

HÖGER ÄRM:

Lägg upp 54 (54) 54 (58) 58 m på jumperstickor nr 4½ och sticka – fast, 7 v resår *2 rm, 2 am*, sluta med 2 rm. Byt till jumperstickor nr 5 och fortsätt i mönster efter diagrammet där det på 1:a v ökas jämt fördelat till 57 (59) 61 (63) 63 m. Sticka så 1 ökn i var sida på 5:e v (5:e v) 3:e v (3:e v) 3:e v. Upprepa härefter ökn i var sida på vart 6:e v (växelvis vart 4:e och 6:e v) vart 4:e v (vart 4:e v) växelvis vartannat och vart 4:e v – allt som allt 8 (9) 11 (12) 14 ökn i var sida = 73 (77) 83 (87) 91 m på stickan. Sticka tills ärmen mäter 24 cm – sluta i mönstret på samma ställe som på bak- och framstycken. Maska av för ärmhål i var sida och i början av v med 4 (5) 7 (8) 9 m. Sticka så raglanint som beskrivits för bakstycket tills det stickats 22 (23) 24 (25) 26 int i var sida och det är 21 (21) 21 (21) 21 m kvar. Maska av från rätsidan med 6,6,7 (6,6,7) 6,6,7

Beskrivning nr: 100383 2 (2)

(6,6,7) 6,6,7 m där det stickas raglanint i slutet av v ytterligare 2 ggr.

VÄNSTER ÄRM:

Stickas som högra, men spegelvänt. Dvs maska av ärmen från avigsidan.

MONTERING:

Sy raglansömmarna. Sy ärm- och sidsömmar.

KANTER:

Vänster framkant: Med rundsticka nr 4½ plockas det upp m längs vänstra framkanten. Maskantalet skall vara jämt. Sticka 1:a v vridet rätt och därefter 7 v resår som på bakstycket, där det börjas och slutas med 1 kantm rät. Maska av m på 7:e v resår.

Höger framkant: Stickas som vänstra, men med knapphål på 3:e v. Det skall vara 5 knapphål. Det nedersta knapphålet stickas 2½-3 cm från botten. Det översta knapphålet stickas i halskanten som stickas på till sist. Fördela de öriga 3 knapphålen jämnt häremellan. Ett knapphål stickas med att maska av 2 m och på nästa v lägga upp 2 nya m över de avmaskade.

Halskant: Med rundsticka nr 4½ plockas det upp m längs halskanten. Maskantalet skall vara delbart med 4 + 2. Sticka 1:a v vridet rätt och därefter 7 v resår: *2 rm, 2 am*, upprepa från *-* och sluta med 2 rm. Glöm inte att sticka det 5:e och sista knapphålet på 3:e v resår. Sy i knappar.

MÖSSA – stickas i slätst:

Med rundsticka nr 4½ och bottenfärgen läggs det upp 76 m. Sticka 9 v resår *2 rm, 2 am*. Sticka härefter 1 v slätst med ökn: *2 rm, 1 ökn*, upprepa från *-* v ut = 114 m på stickan.

Byt till rundsticka nr 5½. Sticka 1 v slätst. På nästa v stickas 14 ökn jämt fördelat = 128 m på stickan.

Sticka rakt upp tills det slätstickade mäter 11 cm. Härifrån stickas resten av arb i randmönster och samtidigt börjar int överst på mössan:

Randmönster:

- 2 v bottenfärg
- 2 v randfärg

Nästa v: Markera v början och sticka *14 rm, 2 rm tills*, upprepa från *-* v ut.

Sticka 3 v slätst.

Nästa v: *13 rm, 2 rm tills*, upprepa från *-* v ut.

Sticka 3 v slätst.

Nästa v: *12 rm, 2 rm tills*, upprepa från *-* v ut.

Härefter stickas int på varje v, det försvinner därför 1 m slätst mellan int för varje v.

När det bara är 1 m slätst mellan int, tas garnet av.

Trä tråden genom resterande m, dra ihop mössan överst och fäst.

Virkad prydnadsknapp överst på mössan:

Med randfärgen virkas 7 lm, ta ihop till en ring med 1 sm. Virka 7 fm om ringen.


Nästa v: Virka 2 fm i varje m, men virka bara i bakre m-länken.

Nästa 2 v: Virka 1 fm i varje m, men virka bara i bakre m-länken.

Nästa v: Virka 1 fm i varannan m, virka bara i bakre m-länken och fortsätt tills hålet är nästan stängt. Ta av garnet, fäst och sy knappen överst av mössan.

HJERTEGARN

Design och mönster: Sanne Fjalland



- = Slätstickning
- ◻ = Rm på avigsidan