



SIRDAR

WEST YORKSHIRE
Est. 1880



Designnr: s 8112

Flygbladsnr: 10834

Nivå: Lätt

Plagg: Hatt i Sirdar Stories DK

MÅTT

Omkrets: 55,5 cm

Djup (exklusive brätte): 9 cm

GARN & MATERIAL

Garn A Antal nystan: 1

Garn B Antal nystan: 1

Garn: F137 Sirdar Stories, DK, 50 g.

Hatt: A färg 844 Eye Candy eller 846 Cloud Nine, B färg 831 Iced Lattes.

Du behöver även: 1 st 3,50 mm (UK 9 – USA E/4) virknål.

**Genomsnittligt antal nystan som krävs när du använder det angivna Sirdar-garnet och stickfastheten nedan.*

Virkfasthet

20 maskor och 23 varv = 10 cm fasta maskor med 3,50 mm virknål.

TIPS OCH TEKNIKER

När du byter färg, gör det sista garnomtaget på den sista maskan med nästa färg.

MASKOR & FÖRKORTNINGAR

A = färg A

B = färg B

bmb = bakre maskbågen

fm = fast maska

sm = smygmaska

FÄRG RANDNING: 3 varv i A, 3 varv i B.

HATTEN

Med färg **A**, gör en magisk ring.

Arbeta i färgrandning (genomgående) enligt följande:

1:a varvet. 6 fm i den magiska ringen.

2:a varvet. (2 fm i nästa fm) 6 gånger. 12 fm.

3:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa fm) 6 gånger. 18 fm.

4:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 2 fm) 6 gånger. 24 fm.

5:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 3 fm) 6 gånger. 30 fm.

6:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 4 fm) 6 gånger. 36 fm.

7:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 5 fm) 6 gånger. 42 fm.

8:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 6 fm) 6 gånger. 48 fm.

9:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 7 fm) 6 gånger. 54 fm.

10:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 8 fm) 6 gånger. 60 fm.

11:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 9 fm) 6 gånger. 66 fm.

12:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 10 fm) 6 gånger. 72 fm.

13:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 11 fm) 6 gånger. 78 fm.

14:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 12 fm) 6 gånger. 84 fm.

15:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 13 fm) 6 gånger. 90 fm.

16:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 14 fm) 6 gånger. 96 fm.

17:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 15 fm) 6 gånger. 102 fm.

18:e varvet. 1 fm i endast bakre maskbågen (bmb) av varje fm. 102 fm. *(Detta skapar kanten mellan toppen och sidan av hatten).*

19:e till 23:e varvet. 1 fm i varje fm.

24:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 33 fm) 3 gånger. 105 fm. *(Början av brättets ökningar).*

25:e till 29:e varvet. 1 fm i varje fm.

30:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 34 fm) 3 gånger. 108 fm.

31:a till 35:e varvet. 1 fm i varje fm.

36:e varvet. (2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 35 fm) 3 gånger. 111 fm.

37:e till 40:e varvet. 1 fm i varje fm.

41:a varvet. 1 fm i var och en av de närmaste 6 fm, * 2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 6 fm, upprepa från * till de sista 7 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de sista 6 fm. 126 fm.

42:a till 45:e varvet. 1 fm i varje fm.

46:e varvet. 1 fm i var och en av de närmaste 7 fm, * 2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 7 fm, upprepa från * till de sista 7 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de sista 6 fm. 141 fm.

47:e till 50:e varvet. 1 fm i varje fm.

51:a varvet. 1 fm i var och en av de närmaste 8 fm, * 2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de närmaste 8 fm, upprepa från * till de sista 7 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av de sista 6 fm. 156 fm.

52:a till 54:e varvet. 1 fm i varje fm, sm i den 1:a fm. Fäst garnet.

Se garnetiketten för tvätt- och skötselråd.