


42289 / Play it
(Trekantet sjal,
aflangt sjal/alpehue)



Trekantet sjal:
2 ngl á 50 g



Aflangt sjal
3 ngl á 50 g

Alpehue: 1 ngl á 50 g
Aflangt sjal: 3 ngl á 50 g

Beskrivning nr: 42289

2 OLIKA SJALAR + MÖSSA


Material: Play it, 62 % mohair / 38 % akryl.
Från Hjerter Garn / Kinna Textil.

AVLÅNG SJAL MED HÅLMÖNSTER

Garnåtgång: 3 nystan á 50 g
Stickor: Jumperstickor nr 9
Stickfasthet: 11 m x 15 v = 10 x 10 cm

Lägg upp 57 m på stickor nr 9.
Sticka 1:a v avigt = arb avigsida.
Fortsätt i hålmönster efter diagram tills sjalen mäter 160 cm. Maska av alla m i rätt från rätsidan.

- = Rm på rätsidan, am på avigsidan.
- ▣ = 1 vriden rät
- ▤ = 4 rm tillsammans
- ▥ = 4 vridet rätt tillsammans
- ⊖ = Ett omslag



Sluta här

Börja här

TREKANTIG SJAL MED HÅLMÖNSTER


Garnåtgång: 2 nystan á 50 g
Stickor: rundsticka nr 12 (80 cm), virknål nr 4½.
Masktäthet: 8 m x 11 v = 10 x 10 cm.

Lägg upp 5 m på rundsticka nr 12 (80 cm).
Sticka 1:a v avigt = arb avigsida. Fortsätt efter diagrammet med ökning * i var sida, tills det är 103 m på stickan. Maska av alla m löst.
Virka ett v kräftmaskor överst på sjalen.
Kräftmaskor = fm virkade från vänster mot höger.
Håll ihop sjalen med en nål.

- = Rm på rätsidan, am på avigsidan.
- ⊖ = Ett omslag.
- ▣ = 2 rm tillsammans.
- ▤ = Lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över.
- ⊗ = Kantmaska = i början av v lyfts 1 m rätt på rätsidan / och avigt på avigsidan. I slutet av rätta v stickas m rätt och på avigsidan stickas m avigt. OBS att dessa sista m skall stickas mycket löst!

* FÖRKLARING:

Det ökas 1 m i var sida på varje v från rätsidan med att länken mellan kantmaskan och den efterföljande m lyfts upp och stickas. Länken skall INTE vridas. Det blir således ett hål varje gång det ökas 1 m. Maskantalet ökas med 2 m på varje v från rätsidan. Ökningarna är inte visade i diagrammet!



Fortsätt således uppåt

Börja här 2:a v

MÖSSA:

Garnåtgång: 1 nystan á 50 g
Stickor: Rundsticka nr 4½, rundsticka nr 5 (båda 40 cm), strumpstickor nr 5.
Masktäthet: 15 m x 23 v = 10 x 10 cm.

ÖKNINGAR:

Lyft länken mellan m och sticka den vriden rät.

Lägg upp 88 m på rundsticka nr 4½ och sticka resår, * 1 vriden rät, 1 am *.

När resåren mäter 4 cm skiftas till stickor nr 5 och det fortsätts i slätstickning.

Öka: * Sticka 11 rm, 1 ökning *. Upprepa v runt.

Sticka 1 v rätt.

Öka: * sticka 12 rm, 1 ökning *. Upprepa v runt.

Sticka 1 v rätt.

Fortsätt således med ökningarna på vartannat v tills det stickas 15 m mellan ökningarna.

Sticka 6 v rätt utan ökningarna.

Minska: * sticka 14 rm, 2 rm tills. *. Upprepa v runt.

Sticka 1 v rätt

Minska: * Sticka 13 rm, 2 rm tills *. Upprepa v runt.

Fortsätt således med minskningar tills det bara stickas 1 rät m mellan minskningarna.

Ta av tråden och trä den genom resterande m och fäst.

Design : HJERTEGARN